

# Настройка логирования, бэкапа и журнала вызовов на сервере Mobile SMARTS

Начиная с версии 3.0.46.46403 платформы Mobile SMARTS в панели администрирования сервера появился новый раздел «Журналирование», который содержит настройки ведения логов, бэкапов документов, и фиксации обращений к серверу.

## Журналирование

Детализация:

Вести лог вызовов:  **ВНИМАНИЕ!** Отладочный механизм! Значительно замедляет производительность сервера! Рекомендуется включать только для целей отладки по запросу службы технической поддержки.

Делать бэкапы документов:  [Открыть папку с бэкапами](#)

В данном разделе можно изменить следующие параметры:

- **Детализация** — с помощью этого пункта можно настроить уровни вывода логов. По умолчанию выводятся ошибки, предупреждения и информационные сообщения, но также доступны другие варианты (например, фатальные ошибки и отладка, когда выводятся вообще все сообщения, в том числе отладочные). Обычно эти варианты следует включать только по запросу службы технической поддержки.
- **Делать бэкапы документов** — при установке флага в данном пункте будет происходить резервное копирование документов в специально отведенную для этого папку, которая по умолчанию располагается по пути «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей базы\Backup», но Вы можете разместить ее на свое усмотрение.

Бэкапы документов делаются только в случае изменения статуса документа (выгружен на ТСД, завершен на ТСД). Старые бэкапы архивируются в вышеуказанной папке с определенной периодичностью в zip архивы.

- **Вести лог вызовов** — при установке флага в данном пункте в лог будут записываться сами факты обращений клиента к серверу и их содержимое в файлы формата `dataservercalls_data.log`, которые затем будут попадать в папку «C:\ProgramData\Cleverence\Logs».

Для того, чтобы записывать в лог только необходимые вызовы, воспользуйтесь «Настройками логирования», которые появляются после нажатия на кнопку «Настроить».

Настройка логирования

Режим

Минимальный  Отладка  Отладка без процедуры обмена  Произвольно

Запросы

Сохранять заголовок входящего запроса  Сохранять заголовок ответа

Сохранять тело входящего запроса  Сохранять тело ответа

Включить:

Исключить:

В этом окне можно выбрать один из уже настроенных режимов записи логов:

- Минимальный — не сохраняет заголовки и тела запросов и ответов;
- Отладка — сохраняет запросы и ответы;
- Отладка без процедуры обмена — как отладка, но исключены вызовы, которые делает клиентское приложение для проверки связи и наличия свежих версий справочников;
- Произвольно — режим для самостоятельной настройки, пользователь сам определяет, какие функции и с каких устройств будут записываться в лог. С помощью кнопок «Включить» и «Исключить» можно задать IP-адрес устройства, функцию, регулярное выражение функции, которые будут добавляться или исключаться из лога.

Добавить фильтр

Фильтровать: IP адрес

Регулярное выражение:

Проверка регулярного выражения:

Строка для проверки: 192.168.1.1	Проверить >>	Результат
-------------------------------------	--------------	-----------

Добавить Отмена

Перед использованием данной функции обратите внимание на то, что ее выполнение значительно замедляет производительность сервера.

### Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да