


Добавление драйвера в конфигурацию «1С:ERP Управление предприятием 2.5»

Последние изменения: 2024-03-26

На примере конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2.5» рассмотрим, как подключить драйвер к конфигурации «1С:Предприятие» и начать с ним работу. Данная конфигурация поддерживает работу с торговым оборудованием, имеется справочник «ДрайверыОборудования», бинарные компоненты драйверов оборудования содержатся в конфигурации в виде макетов.

Добавьте в конфигурацию общий макет «ДрайверКлеверенсСканерШтрихкода» с типом «Внешняя компонента», и загрузите архив [CleverenceBarcodeScannerDriver_1_1_0_8.zip](#).

В справочник «ДрайверыОборудования» добавьте predetermined элемент «ДрайверКлеверенсСканерШтрихкода» (наименование «CLEVERENCE: Драйвер ТСД для мобильной платформы 1С»).



В модуль менеджера справочника «ДрайверыОборудования» добавьте процедуру «ЗаполнитьПредопределенныйЭлемент»:

Процедура ЗаполнитьПредопределенныйЭлемент(ТипОборудования, ИмяДрайвера, ИмяМакетаДрайвера, НаименованиеДрайвера, ИдентификаторОбъекта,

ВерсияДрайвера = Неопределено, СпособПодключения) Экспорт

Попытка

Драйвер =

Справочники.ДрайверыОборудования.ПредопределенныйЭлемент("Справочник.ДрайверыОбору
+ ИмяДрайвера);

Исключение

Сообщение = НСтр("ru = 'Предопределенный элемент ""%Параметр%"" не
найден.");

Сообщение = СтрЗаменить(Сообщение, "%Параметр%",
"Справочник.ДрайверыОборудования." + ИмяДрайвера);

ВызватьИсключение Сообщение;

КонецПопытки;

Если Драйвер = Неопределено Тогда

Драйвер = Справочники.ДрайверыОборудования.СоздатьЭлемент();

Драйвер.ИмяПредопределенныхДанных = ИмяДрайвера;

Иначе

Драйвер = Драйвер.ПолучитьОбъект();

КонецЕсли;

Драйвер.ТипОборудования = ТипОборудования;

Драйвер.Наименование = НаименованиеДрайвера;

Драйвер.ИдентификаторОбъекта = ИдентификаторОбъекта;

Драйвер.ВерсияДрайвера = ВерсияДрайвера;

Драйвер.СпособПодключения = СпособПодключения;

Драйвер.Записать();

КонецПроцедуры

**В общий модуль «МенеджерОборудованияВызовСервера» добавьте процедуру
«ОбновитьПоставляемыеДрайвера»:**

Процедура ОбновитьПоставляемыеДрайвера() Экспорт

Справочники.ДрайверыОборудования.ЗаполнитьПредопределенныйЭлемент

Перечисления.ТипыПодключаемогоОборудования.СканерШтрихкода,

"ДрайверКлеверенсСканерШтрихкода",

"ДрайверКлеверенсСканерШтрихкода",

"CLEVERENCE:Драйвер ТСД для мобильной платформы 1С",

"CleverenceBarcodeScanner",

"1.1.0.8",

Перечисления.СпособПодключенияДрайвера.ИзМакета);

КонецПроцедуры

**В общем модуле «МенеджерОборудованияКлиент» добавьте вызов
«МенеджерОборудованияВызовСервера.ОбновитьПоставляемыеДрайвера ()» в процедуру**

«ПриНачалеРаботыСистемы ()»:

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() Экспорт

#Если Не ВебКлиент Тогда

ПереустановитьПомеченныеПоставляемыеДрайверы();


ПодключениеСистемыВзаимодействия();

МенеджерОборудованияВызовСервера.ОбновитьПоставляемыеДрайвера();

#КонецЕсли

КонецПроцедуры

Запустите базу в мобильном клиенте 1С. В боковом меню выберите «НСИ и администрирование» --> «РМК и оборудование» --> «Подключаемое оборудование» --> «Подключить новое».



Далее выберите тип оборудования «Сканеры штрихкода» --> «CLEVERENCE: драйвер ТСД», и драйвер подключится.

< Экземпляр подключаемого... ✓ ⋮

[Перейти к инструкциям по работе с торговым оборудованием](#)

Устройство используется

Тип подключения Локальное подключение

Тип оборудования **Сканеры штрихкода**

Драйвер оборудования **CLEVERENCE: Драйвер T...**

Наименование 'CLEVERENCE: Драйвер ...

Отмена Готово

1С:Сканеры штрихкода (Native ...

CLEVERENCE: Драйвер ТСД дл...

АТОЛ:Сканеры штрихкода 8.X

< Подключаемое оборудование ⋮

Тип оборудования <ВСЕ>

Рабочее место Администратор (Федоро...

[Еще >](#)

[Подключить новое](#) [Еще >](#)

Наименование ^

Драйвер оборудования

📁 Сканеры штрихкода >

'CLEVERENCE:Драйвер ТСД для мобильной платформы 1С' на Администратор (ФедоровБМ); ... >

CLEVERENCE:Драйвер ТСД для мобильной платформы 1С

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)