


Заведение новых пользователей и групп пользователей



В панели Mobile SMARTS узел «Пользователи» содержит данные о пользователях и группах пользователей, зарегистрированных для работы на ТСД. Эта информация может автоматически выгружаться из учетной системы на основе существующих в ней пользователей или быть задана прямо через **панель управления**.



Заведение новых групп пользователей

Группы пользователей определяют список **типов документов**, доступных для обработки пользователям такой группы.

В тех случаях, когда пользователи основной учетной системы и работники склада – это совершенно разные люди, работники склада и их группы могут быть заведены вручную в **редакторе метаданных Mobile SMARTS**.



При заведении новой группы редактор ждет, что мы отметим для неё те **типы документов**, которые будут доступны пользователям из этой группы. Если не отметить ни одного **типа документа** или в конфигурации вообще нет еще ни одного **типа документа**, мы получим предупреждение об ошибке: «Группа пользователей должна иметь хотя бы одну операцию».

Группа: Группа1

Имя группы:

Общая

Автономная работа:

Справочник номенклатуры на сервере:

Автозапуск документа:

Операция при входе пользователя:

Операция при выходе пользователя:

Типы документов:

Сбор штрихкодов

Остатки и цены

Просмотр товаров из 1С

Отпуск товара

Приемка товара

Подбор заказа

Инвентаризация

Автономная работа

Если выставлен флаг, то нет постоянного соединения между сервером и терминалом. Для принудительного обмена документами между сервером и ТСД, следует выбрать пункт «Обмен с сервером» в главном меню клиента Mobile SMARTS на терминале.

Справочник номенклатуры на сервере

Позволяет выбирать место хранения справочника номенклатуры, на сервере или на терминале. Чтобы номенклатура хранилась на сервере, флаг должен быть проставлен.

Автозапуск документа

Позволяет указать **тип документа**, который автоматически будет исполняться при запуске клиента на терминале. Такой **тип** обязательно должен быть **виртуальным**.

Применение такой функции полезно, например, на киоске, когда сразу же после запуска программы должна автоматически запуститься операция просмотра информации о товаре.

Операция при входе пользователя

Настройка доступна начиная с версии 2.6.7.2

Можно выбрать одну из доступных операций, которая будет выполняться при входе или смене пользователя на терминале.

По умолчанию - это операция «При начале работы пользователя».

Операция при выходе пользователя





Настройка доступна начиная с версии 2.6.7.2

Позволяет выбрать операцию, которая будет выполняться, когда пользователь разлогинится.

По умолчанию - это операция «При завершении работы пользователя».

Заведение новых пользователей

Для заведения пользователя выберите группу, в которую Вы хотите его добавить. Впишите имя пользователя, назначьте ему паролю или введите штрихкод и выберите склады, на которых он будет работать.



В качестве пароля/штрихкода можно вводить любую строку. Если пользователь единственный, можно выставить флаг «Без пароля». Это будет означать, что вход в программу будет осуществляться под этим пользователем автоматически, без запроса пароля.

Если в системе несколько пользователей, то у всех пользователей должен быть пароль. В этом случае флаг «Без пароля» должен быть снят у всех пользователей. Если хоть у одного пользователя будет выставлен флаг, то в нижней части панели управления появится ошибка.

Ошибки	
Объект	Ошибка
Cleverence.Warehouse.User	Для пользователя Анастасия задан пустой пароль. В этом случае в конфигурации может быть только один пользова

Дело в том, что при логине на терминале сбора данных Mobile SMARTS не спрашивает имени пользователя, а только его пароль. Соответственно, у каждого пользователя пароль должен быть уникальный и отсутствие пароля запрещено.

Была ли статья полезна?

<input type="checkbox"/>	 Нет
<input type="checkbox"/>	 Да
