

Настройка параметров подключения к базе Mobile SMARTS

В обработке «Клеверенс» можно узнать основную информацию о подключенной базе Mobile SMARTS, с которой в данный момент происходит работа, изменить ее параметры подключения или поменять на другую базу.

Подключенная база Mobile SMARTS: версия: 1.1.3.189 

После нажатия на вышеуказанную кнопку, откроется окно с настройками подключения базы:

Клеверенс: Настройка подключения

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS: REST API Компонента Mobile SMARTS


Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.
REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

Подключаться к базе Mobile SMARTS: С сервера 1С С клиента 1С

Выберите откуда производить подключение к базе Mobile SMARTS. Подключаться "С сервера 1С" или "С клиента 1С".
При онлайн работе подключение всегда происходит "С сервера 1С".
Проверьте доступность на подключение интеграционной обработки с сервера 1С и доступность портов сервера и базы Mobile SMARTS (по умолчанию: 10501 и 9000)

Подключение к базе Mobile SMARTS

Выбор базы из списка:

По строке подключения: 

Требуется авторизация

Информация о выбранной базе

Наименование:

Строка подключения к базе:

Код базы:

Режим работы базы:

Рабочий каталог:

Папка обмена:

Имя приложения:

Идентификатор приложения:

Путь интеграционной обработки:

Имя интеграционной обработки:

Комментарий:

Настройка «Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS»

Выбор типа интерфейса для обмена данными между 1С и подключенной к ней базой Mobile SMARTS.

REST API используется для платформы Mobile SMARTS версии 3.2 и выше, и является приоритетным способом обмена (не подход для реализации прямого обмена и обмена через папку). Установлен по умолчанию, если позволяет версия платформы.

Компонента Mobile SMARTS повсеместно используется до выхода платформы Mobile SMARTS версии 3.2, а также при прямом обмене с ТСД и обмене через папку.

Настройка «Подключаться к базе Mobile SMARTS»

Выбор варианта подключения к базе Mobile SMARTS по двум возможным вариантам: с сервера 1С или с клиента 1С).

Внимание !!! При подключении с сервера 1С, путь к интеграционной обработке должен быть доступен для сервера (потребуется поместить ее в сетевую папку или встроить в справочник дополнительных отчетов и обработок, подробнее в [статье](#)). Также у сервера 1С должен быть доступ к портам базы Mobile SMARTS, к которой происходит подключение (по умолчанию 10501 и 9000).

При работе в **онлайн-режиме** подключение к базе всегда происходит «С сервера».

Подключение к базе Mobile SMARTS

В данном разделе можно подключиться к базе Mobile SMARTS, используя один из способов:

- выбрать базу из выпадающего списка (если используется компонента Mobile SMARTS).

Подключение к базе Mobile SMARTS

Выбор базы из списка:

По строке подключения:

Требуется авторизация

Информация о выбранной базе

Магазин 15, Полный Розница
Инвентаризация 15, БУХГАЛТЕРСКАЯ
Склад 15, Полный с Кировкой

- вести строку подключения к нужной базе Mobile SMARTS и нажать на кнопку со стрелкой. Если строка подключения корректна, после нажатия на кнопку все пункты раздела «Информация о выбранной базе» заполнятся автоматически.


Подключение к базе Mobile SMARTS

Выбор базы из списка:

По строке подключения:

https://10.0.0.26:10502/63dbff07-e617-41fa-b2b9-155df681a57

Строка подключения представляет собой уникальный адрес базы, и узнать ее можно в [менеджере баз Mobile SMARTS](#).



Для повышения безопасности подключения и защиты данных можно воспользоваться **авторизацией для доступа к базе Mobile SMARTS**. Для этого поставьте флаг в пункте «Требуется авторизация», и доступ к базе будет осуществляться только по логину и паролю. Окно для ввода логина и пароля появляется в момент проверки соединения или при сохранении настроек (при этом достаточно ввести только пароль и нажать кнопку «Авторизоваться»).

Форма авторизации...

Имя базы: REST API

Логин:

Пароль:

Запомнить:

Авторизоваться

Отмена

При проставленном флаге в пункте «Запомнить», пароль будет достаточно ввести один раз, и он сохранится.

Информация о выбранной базе

Отображается краткая информация о подключенной базе Mobile SMARTS: наименование, строка подключения и код (идентификатор) базы, режим ее работы (с сервером/ без сервера), путь к папке базы на данном ПК. Может быть указан путь к папке обмена, если используется режим работы «Без сервера» через **утилиту RDP**. Указаны имя и путь подключенной **интеграционной обработки**.

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да