


Настройка интеграции ПП «Айтида» и «Магазина 15»


Последние изменения: 2024-03-26

1. Установить дистрибутив «Магазин 15» (можно [скачать по ссылке](#)).


При установке выбрать вариант «Полная установка». По окончании установки создать базу данных Mobile SMARTS.




2. Запустить программу «Айтида» с NFR ключом в режиме расширенного конфигурирования. Зайти в меню «Сервис» —> «Настройка системы» —> «Настройка параметров системы».



Загрузить в открывшийся справочник параметров файл «ПАРАМЕТРЫ_СМАРТС.CNT».



В открывшемся списке выбрать все параметры и загрузить в базу.



Описание параметров:

MS_ВЫБОРДОКУМЕНТОВ необходим для работы механизма выбора загружаемого документа из ТСД. **MS_контроль_количества** и **MS_серверный_документ** можно привязать к документам «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Инвентаризация ТМЦ» и Инвентаризация ЕГАИС».

MS_контроль_количества — позволяет установить для выгружаемого документа запрет на превышение количества в ТСД.

MS_серверный_документ — устанавливает для выгружаемого документа признак коллективной работы, для обеспечения возможности одновременной работы более одного ТСД с одним и тем же документом. Поддерживается только в «Магазине 15». Не работает в «ЕГАИС».

3. Зайти в «Айтите» в справочник профилей оборудования («Параметры» —> «Справочник профилей

оборудования» и загрузить профиль из файла «ПРОФИЛЬ Mobile SMARTS ЕГАИС (СОМ-ОБМЕН) 000 2X2 (V1.X).CNT».

4. В справочнике торгового оборудования создать карточку оборудования для ТСД.

Карточка торгового оборудования

Код	009	Внешний код	
Наименование	ТСД ЕГАИС		
Торговая марка		Серийный №	c3c5c2e0-7e0d-4d44-b10e-1
Тип оборудования	Терминал сбора данных		
Производитель	ПРОЧИЕ	Профиль	!Профиль ТСД v.1.5 Mobile Sm
Имя класса	не выбран		
	Настройка драйвера оборудования		
Устройство	MobileSmarts ЕГАИС		
Общие параметры		Параметры обмена данными с ТСД	
Склад нахождения	Макаринская роща К.Белова, 1А		
Юридическое лицо	не выбран		
<input type="checkbox"/> Сохранять порядок строк в создаваемых документах			
		<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>	

Указать наименование оборудования,

Тип оборудования — «Терминал сбора данных»,

Производитель — «Прочие»,

Профиль — «!Профиль ТСД v.1.5 ЕГАИС...»,

Однократно нажать на кнопку «Настройка драйвера оборудования», при этом открыться ничего не должно.

Ниже в поле «Устройство» выбрать значение — «ЕГАИС»

В поле серийный номер необходимо указать «Код базы» Mobile SMARTS.

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

MS Mobile SMARTS: ЕГАИС 2x2

MS Магазин 15 Расширенный

MS Магазин 15 Базовый

MS Магазин 15 123

Открыть

Добавить...

Изменить...

Обновить...

Удалить

Настройки локального сервера...

Выход

Код базы: c3c5c2e6-4e0d-4d44-b10e-f02ba2fce25b

Строка подключения:
2x2-рс:10501/c3c5c2e6-4e0d-4d44-b10e-f02ba2fce25b

Рабочий каталог:
E:\BASES\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS ЕГАИС

После этого зайти в настройка локального оборудования, активировать настройку «Использовать ТСД», выбрать ТСД из списка и нажать «Сохранить».

☒ Использовать ТСД

ТСД ЕГАИС

На этом процедура подключение ТСД с Mobile SMARTS к программе «Айтида» считается завершенной и можно переходить к выгрузке товаров и документов в ТСД и обратной загрузке документов из ТСД.

Загрузка документов из ТСД в «Айтида» происходит из открытой формы документа, в который необходимо произвести загрузку данных. [Выгрузка документа на ТСД](#) происходит так же из формы документа или из журнала документов.



Скачать дополнительные файлы для интеграции с «Айтидой»



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку