

Сервера базы данных и печати

Все готовые продукты представляют из себя **шаблоны баз данных**, которые **подключаются** к **основному серверу Mobile SMARTS**.

Для каждой **базы** устанавливаются свои сервера данных и печати, которые ставятся на **основной сервер**, общий для всех **баз**.

По умолчанию **базы** устанавливаются в папку Базы Mobile SMARTS (путь к папке для Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS).

Сервера устанавливаются в папку Server (путь к папке для Windows 8 c:\Program Files (x86)\Cleverence Soft\Mobile SMARTS\Server\). При необходимости сервер базы можно перенести в папку Server (нажав на кнопку «Перенести в папку базы»). Сервера, например для базы «Клеверенс: Учет имущества» можно перенести в папку Server (путь к папке для Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Клеверенс: Учет имущества\Server\).

Эти сервера взаимодействуют с **основным сервером Mobile SMARTS**.


Существует возможность указывать внешнее имя сервера Mobile SMARTS, необходимо для генерации QR кода базы.

Администрирование серверов Mobile SMARTS

The screenshot shows the 'Администрирование серверов Mobile SMARTS' window. On the left, a tree view lists several servers: 'Сервер Mobile SMARTS' (highlighted with a red box), 'Магазин 15, Расширенный', 'Клеверенс: Учет имущества', 'Склад 15, Расширенный', and 'Mobile SMARTS'. The main area is titled 'Основные настройки' and contains the following fields:

- Отображаемое имя при подключении: Сервер Mobile SMARTS
- Адрес: <http://localhost:9511/> или <https://localhost:10502/>
- Порт: HTTP 9511, HTTPS 10502, Сертификат...
- Внешний адрес для QR кода: (This field is highlighted with a red box and is currently empty.)
- Служба: **запущена**
- Скрывать список доступных на сервере баз

Каждая **база данных настраивается** отдельно, имя задается при **подключении базы**.



Параметры сервера данных:

Адрес сервера данных	Задается при подключении базы .
Статус	Показывает запущен сервер или нет. Если сервер не запущен его можно перезапустить (кнопка внизу). <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Перезапустить сервер данных"/> </div>
Порт сервера данных	По умолчанию задается при подключении базы , можно заменить на другой, после изменений необходимо перезапустить сервер данных и сохранить настройки.
Учетная запись	Если используется необходимо указать пользователя и пароль.
Сжимать справочники и таблицы	Рекомендуется использовать только в условиях неустойчивой сети или в целях экономии платного трафика, так как скорость распаковки сжатых данных на большинстве мобильных устройств мала.
Делать бэкапы документов	Резервное копирование документов в xml файл. Файлы сохраняются в папку Backup (путь к папке для Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Название базы\Backup\).
Инициализировать подключения к внешним системам при старте	Внешние коннекторы будут подключены (зарегистрированы) при старте сервера. Если опция отключена, то подключение будет выполнено при первом запросе к внешним системам.
Таймаут блокировки	Отладочный механизм. Рекомендуется включать только по просьбе службы техподдержки.

Вести лог вызовов	Отладочный механизм. Замедляет производительность сервера. Рекомендуется включать только по просьбе службы техподдержки.
Используется сервер	Отображается, какой сервер используется. Можно перенести сервер базы данных в папку с базой. <input type="button" value="Перенести в папку базы"/>

Параметры сервера печати:

Адрес сервера печати	Задается при подключении базы .
Порт сервера печати по умолчанию	Задается при подключении базы , можно заменить на другой, после изменений необходимо перезапустить сервер печати и сохранить настройки.
Учетная запись	Если используется необходимо указать пользователя и пароль.
Используется сервер	Отображается, какой сервер используется. Можно перенести сервер печати в папку с базой. <input type="button" value="Перенести в папку базы"/>

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да
