


Переход товарных драйверов на новую платформу Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 3.0.0.1 товарные драйвера работают на новой платформе **Mobile SMARTS**. Все они устанавливаются (подключаются) в виде баз данных на одну платформу **Mobile SMARTS**. К платформе может быть подключено сразу несколько баз одновременно.



Перед установкой драйвера на новую платформу старую версию необходимо удалить.


Сохраните файлы лицензий!

Если в конфигурацию драйвера вносились какие-то изменения, то ее необходимо сохранить и перенести на новую версию!


Как сохранить и перенести конфигурацию смотрите в статье «[Перенос конфигурации драйвера в базу Mobile SMARTS](#)».

Установка драйверов


Установка любого из драйверов (батч, Wi-Fi, Wi-Fi ПРОФ) происходит из одного общего дистрибутива Drivers.InstallWizard.exe.



После принятия лицензионного соглашения откроется окно выбора установки одного из драйверов (вариант поставки).



Выбираем вариант установки.




Полная установка - устанавливаются все компоненты программы и платформы Mobile SMARTS ([сервер](#), [панель управления](#), [менеджер баз данных](#), [Windows клиент](#), [Client Installer](#)).

Установка на сервере - устанавливается только база драйвера на [сервер](#), который был установлен ранее с [платформой Mobile SMARTS](#).


Установка на клиентское рабочее место - устанавливается утилита RDP обмена, которая необходима только на клиентском рабочем месте.

В отсутствии установленной [платформы Mobile SMARTS](#) автоматически начнется ее загрузка с сайта, можно отменить загрузку, тогда будет предложено установить платформу с локального диска.




Для автоматической установки с локального диска дистрибутивы [платформы Mobile SMARTS](#) и установщик драйверов должны лежать в одной папке.

Шаг по установке платформы **Mobile SMARTS** будет автоматически пропущен, если платформа уже была установлена!



После установки платформы откроется окно создания и **настройки базы данных Mobile SMARTS**.



По умолчанию база устанавливается по пути `c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Название драйвера\`. Структура папок и находящихся в них файлов (документы, обработки, лицензии, документация и т.д.) осталась такой же, как у предыдущих версий драйверов.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку