

Подключение ТСД к базе данных ЕГАИС

Последние изменения: 2024-03-26

Для выгрузки справочников и документов на **ТСД** и загрузки документов в 1С (результаты) необходимо, чтобы **ТСД** был подключен к **базе**.

После **установки клиента на ТСД** и первого запуска, нужно подключиться к **базе** сервера Mobile SMARTS.

Базы на ТСД:

Вы пока не работали на этом ТСД ни с одной базой. Используйте сетевое подключение, или первично загрузите данные на ТСД с помощью прямого подключения к ПК.

Выбрать

Добавить

Удалить

Выход

Начинаем искать сервер.

Адрес сервера:




Найти сервер

Выбрать

Отмена

Если сервер не удалось найти автоматически можно ввести адрес сервера в строку.

Адрес сервера:



Не удалось автоматически найти ни одного сервера. Задайте адрес сервера вручную.


Найти сервер

Выбрать

Отмена

Можно вводить как адрес самого сервера (например, alexsandr:10501), так и IP адрес компьютера, на котором установлен сервер (например, 169.254.2.2).

Адрес сервера:



Найти сервер

Выбрать

Отмена

Адрес сервера:



Найти сервер


Выбрать

Отмена

Если все равно не удалось найти сервер, проверьте в одной ли сети работают **ТСД** и компьютер или попробуйте **перезапустить сервер**.

Выбираем нужный нам сервер (может найти несколько, если ставили **платформу** на несколько компьютеров и сервера нашлись автоматически).

Адрес сервера:



Сервер Mobile SMARTS (ALEXSANDR)
alexsandr:10501


Найти сервер

Выбрать

Отмена

Выбираем [базу](#) (баз может быть несколько, отображаются все [базы](#), которые находятся на выбранном сервере). Выбрать необходимо ту [базу](#), которая была подключена в настройках обмена учетной системы с Мобайл SMARTS.


Базы на ТСД:


Mobile SMARTS: ЕГАИС
alexsandr: 10501/989082da-ec8e-49ca-9e3d-26df10c14682

Выбрать

Выход

Если база не найдена попробуйте [перезапустить сервер базы данных](#).

После того, как [ТСД](#) подключен к [базе](#), можно приступить к работе (выгрузить справочник номенклатуры из 1С и работать с документами). По кнопке  можно вызвать окошко с информацией о базе. При необходимости, в этом же окне можно сменить [базу](#), смена базы происходит аналогично подключению, как это было описано выше.

(1)	Сбор начальных остатков	0/0
(2)	Приход на склад	0/0
(3)	Инвентаризация	0/0
(4)	Подбор заказа	0/0
(5)	Просмотр товаров 0 товаров	
(6)	Проверка сканирования	
ESC-выход	оператор	
(0)	Обмен с сервером	

ЕГАИС, подключение к базе

ЕГАИС, v. 5435

Автор: Александр, АВ-РС

Типовая конфигурация Mobile SMARTS ЕГАИС

База: Mobile SMARTS: ЕГАИС

alexandr:10501/989082da-ec8e-49ca-9e3d-26cf10c14682

Версия клиента: 3.0.0.44

Сервер данных:

<http://alexandr:9550/MobileSmarts/DataStorage.aspx>

Номенклатура: гибридно

Сменить базу

Заккрыть



Задать вопрос в техническую поддержку