


Настройка утилиты Excel/CSV обмена для КИЗ

Последние изменения: 2024-03-26


Установка и запуск утилиты Excel и CSV обмена

1. Устанавливаем платформу Mobile SMARTS и конфигурацию КИЗ (утилита Excel и CSV обмена входит в пакет установки платформы).
2. Запускаем утилиту (Пуск – Программы – Cleverence Soft - Mobile SMARTS - Утилита Excel и CSV обмена).



3. Выбираем базу «КИЗ» с которой будет работать утилита обмена.

Если зарегистрирована только одна база, то она будет выбрана автоматически.



В зависимости от того в каком режиме находится база (прямая работа с ТСД или серверная) утилита также будет работать либо с сервером Mobile SMARTS, либо напрямую загружать файлы в ТСД.

Термины «на терминал» и «с терминала» подразумевают либо прямую работу с устройством, либо работу с сервером, в зависимости от режима базы!

4. В выбранной нами базе автоматически создается папка XlsCsv с которой будет работать утилита, выгружать оттуда файлы номенклатуры и документов на терминал и загружать обратно выполненные документы. Содержимое папки XlsCsv

Имя папки \ подпапки	
Описание	
На терминал	
Содержит файлы Excel и CSV, предназначенные для отправки на терминал.	
На терминал\Архив	
Архив успешно конвертированных файлов Excel и CSV. Если файл «пропал», его можно найти здесь.	
С терминала	
Сюда складываются файлы с терминала после конвертации их в Excel или CSV по шаблону.	
Templates	
Папка с файлами шаблонов конвертации.	
Для «Mobile SMARTS: КИЗ» готовые шаблоны добавляются в папку автоматически при установке.	
Templates\Upload	
Содержит шаблоны, по которым разбираются файлы для терминала.	
Templates\Download	
Содержит шаблоны, по которым формируются готовые файлы с терминала. Для получения документов в определенном виде нужно положить сюда файл шаблона с именем типа документа, для которого предназначен шаблон.	

Пример:

Если база расположена по пути «c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS КИЗ», то папка для работы утилиты будет иметь путь «c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS КИЗ\XlsCsv».

Папка для номенклатуры и документов, загружаемых на терминал: «c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS КИЗ\XlsCsv\На терминал\».

Папка с выполненными документами: «c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS КИЗ\XlsCsv\С терминала\».

5. На ТСД должен быть установлен и запущен клиент с базой «КИЗ».

Базы на ТСД:

■ Магазин 15, Базовый

10.0.0.244:10501/914ac7f4-3ab0-4934-9665-d8
0be2eddefe

■ Mobile SMARTS: КИЗ

10.0.0.244:10501/b0374cd3-e45e-4173-b819-ea
92b8933f96

Выбрать


Добавить

Удалить

Выход

Настройка параметров обмена

Перед тем, как начать выгружать на ТСД или загружать с терминала данные необходимо настроить параметры обмена.



Параметры обмена



Формат файлов

- файлы Excel (xlsx)
- файлы Excel (xls)
- файлы с разделителем запятая (csv)
- файлы с разделителем точка с запятой (csv)

Контрольная строка (не обязательно):

Пути

На терминал: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMA

С терминала: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMA

- Не удалять завершенные документы с терминала после обмена данными
- Не читать первую строку данных
- Перезаписывать существующую номенклатуру при выгрузке
- Перезаписывать существующие ячейки при выгрузке

- Выбираем формат файлов для загрузки/выгрузки документов и справочника номенклатуры;

Загружать документы можно в файлы сразу нескольких форматов. Для этого в файле XlsCsvUtil.EXE.config в строке <add key="output_exchangeformat" value="csv|xml|xlsx" /> нужно перечислить форматы, в которые будут загружаться документы.

- При необходимости изменяем пути папок для загрузки/выгрузки документов и справочника номенклатуры, по умолчанию пути уже прописаны.
- Не удалять завершенные документы с терминала после обмена данными. Если необходимо оставлять на ТСД все завершенные документы, то проставьте галочку.
- Не читать первую строку данных. Проставить галочку, когда выгружаете номенклатуру или документы и в качестве первой строки заданы имена колонок, например, файл, полученный с сайта ГС1 (GS1).
- Перезаписывать существующую номенклатуру при выгрузке. Если галочка проставлена, то при выгрузке справочника номенклатуры на ТСД существующая номенклатура будет перезаписана.
- Перезаписывать существующие ячейки при выгрузке. Если галочка проставлена, то при выгрузке справочника с ячейками на ТСД уже существующие данные будут перезаписаны.

Настройки параметров обмена хранятся в файле XlsCsvUtil.EXE.config, который находится в папке XlsCsv.

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="exchangeformat" value="xlsx" />
    <add key="downloadConvertFolder" value="" />
    <add key="encoding" value="windows-1251" />
    <add key="currentFormat" value="Xlsx" />
    <add key="checkLine" value="" />
    <add key="notReadFirstString" value="True" />
    <add key="output_exchangeformat" value="csv|xml|xlsx" />
    <add key="notDeleteCompletedDocuments" value="False" />
    <add key="uploadConvertFolder" value="" />
  </appSettings>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v2.0.50727" />
  </startup>
</configuration>
```

Смотрите также:

- [Интеграция КИЗ через CSV и Excel](#)
- [Настройка шаблона для GLN](#)
- [Обмен данными Excel](#)
- [Обмен данными CSV](#)
- [Загрузка результатов на сайт Маркировки](#)

 КИЗ, утилита обмена, настройки

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)