


Переход товарных драйверов на новую платформу Mobile SMARTS

Начиная с версии 3.0.0.1 товарные драйвера работают на новой платформе Mobile SMARTS. Все они устанавливаются (подключаются) в виде баз данных на одну платформу Mobile SMARTS. К платформе может быть подключено сразу несколько баз одновременно.



Перед установкой драйвера на новую платформу старую версию необходимо удалить.


Сохраните файлы лицензий!

Если в конфигурацию драйвера вносились какие-то изменения, то ее необходимо сохранить и перенести на новую версию!


Как сохранить и перенести конфигурацию смотрите в статье [«Перенос конфигурации драйвера в базу Mobile SMARTS»](#).

Установка драйверов


Установка любого из драйверов (батч, Wi-Fi, Wi-Fi ПРОФ) происходит из одного общего дистрибутива Drivers.InstallWizard.exe.



После принятия лицензионного соглашения откроется окно выбора установки одного из драйверов (вариант поставки).



Выбираем вариант установки.




Полная установка - устанавливаются все компоненты программы и платформы Mobile SMARTS (**сервер, панель управления, менеджер баз данных, Windows клиент, Client Installer**).

Установка на сервере - устанавливается только база драйвера на **сервер**, который был установлен ранее с **платформой Mobile SMARTS**.


Установка на клиентское рабочее место - устанавливается утилита RDP обмена, которая необходима только на клиентском рабочем месте.

В отсутствие установленной **платформы Mobile SMARTS** автоматически начнется ее загрузка с сайта, можно отменить загрузку, тогда будет предложено установить платформу с локального диска.



Для автоматической установки с локального диска дистрибутивы **платформы Mobile SMARTS** и установщик драйверов должны лежать в одной папке.

Шаг по установке **платформы Mobile SMARTS** будет автоматически пропущен, если платформа уже была установлена!



После установки платформы откроется окно создания и **настройки базы данных Mobile SMARTS**.

Создание базы данных

Наименование: 1С Драйвер ТСД Wi-Fi ПРОФ

Папка: C:\ProgramData\Cleverage\Базы Mobile SMARTS\1С Драйвер ТСД Wi-Fi ПРОФ

Режим работы: Подключение к серверу

Основной режим работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.

Порт сервера данных: 9500

Сервер печати используется

Порт сервера печати: 9500

Комментарий:

OK Отмена

По умолчанию база устанавливается по пути c:\ProgramData\Cleverage\Базы Mobile SMARTS\Название драйвера\. Структура папок находящихся в них файлов (документы, обработки, лицензии, документация и т.д.) осталась такой же, как у предыдущих версий драйверов.

Была ли статья полезна?

Нет

Да