

База данных Mobile SMARTS

База данных Mobile SMARTS необходима для подключения **ТСД** к учетной системе (например, 1С) и обмена между ними данными.

База подключается к **платформе** или **серверу Mobile SMARTS**, может быть подключено несколько баз данных с которыми можно работать. По умолчанию, все базы хранятся в папке «Базы Mobile SMARTS» (путь к папке для Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\).

У каждой базы данных есть свои индивидуальные параметры, которые отличают одну базу от другой:

1. Код базы — уникальный идентификатор, который создается автоматически при добавлении базы.
Пример кода базы: 13bee4fb-3a09-4dc4-a8a7-33f475627615.
2. Строка подключения — строка вида <IP или имя сервера>:<порт сервера MS>/<ид. базы на сервере>, с помощью которой можно подключиться к текущей базе с другого ПК в сети.
Пример строки подключения: alexandr:10501/13bee4fb-3a09-4dc4-a8a7-33f475627615.
3. Рабочий каталог — папка, в которой хранятся файлы базы (создается автоматически при добавлении базы).
Путь к каталогу базы, установленной по умолчанию для Windows 8: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Названи базы.
4. Адрес с указанием порта **сервера данных** (только для базы, подключенной к серверу).
Пример адреса: <http://alex:9400/>.
5. Адрес с указанием порта **сервера печати** (только для базы, подключенной к серверу).
Пример адреса: <http://alex:9401/>

У каждой базы предусмотрены **три варианта режима работы**, которые позволяют синхронизироваться с **ТСД**, для передачи данных:

1. Прямая работа с устройством.
2. Работа через папку обмена.
3. Работа с сервером.

Статьи по теме:

- **Добавление и подключение баз Mobile SMARTS;**
- **Настройка базы данных Mobile SMARTS.**

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да