

Подключение ТСД к базе данных ЕГАИС

Для выгрузки справочников и документов на ТСД и загрузки документов в 1С (результаты) необходимо, чтобы ТСД был подключен к базе.

После установки клиента на ТСД и первого запуска, нужно подключиться к базе сервера Mobile SMARTS.

Базы на ТСД:

Вы пока не работали на этом ТСД ни с одной базой. Используйте сетевое подключение, или первично загрузите данные на ТСД с помощью прямого подключения к ПК.

Выбрать

Добавить

Удалить

Выход

Начинаем искать сервер.

Адрес сервера:



Найти сервер

Выбрать

Отмена

Если сервер не удалось найти автоматически можно ввести адрес сервера в строку.

Адрес сервера:



Не удалось автоматически найти ни одного сервера. Задайте адрес сервера вручную.

Найти сервер


Выбрать

Отмена


Можно вводить как адрес самого сервера (например, alexsandr:10501), так и IP адрес компьютера, на котором установлен

сервер (например, 169.254.2.2).

Адрес сервера:




Адрес сервера:



Если все равно не удалось найти сервер, проверьте в одной ли сети работают **ТСД** и компьютер или попробуйте **перезапустить сервер**.

Выбираем нужный нам сервер (может найти несколько, если ставили **платформу** на несколько компьютеров и сервера нашлись автоматически).


Адрес сервера:



Сервер Mobile SMARTS (ALEXSANDR)
alexsandr:10501

Выбираем **базу** (баз может быть несколько, отображаются все **базы**, которые находятся на выбранном сервере). Выбрать необходимо ту **базу**, которая была подключена в настройках обмена учетной системы с Мобайл СМАРТС.

Базы на ТСД:


 Mobile SMARTS: ЕГАИС
alexsandr:10501/989082da-ec8e-49ca-9e3d-26d10c14682

Если база не найдена попробуйте **перезапустить сервер базы данных**.

После того, как **ТСД** подключен к **базе**, можно приступать к работе (выгрузить справочник номенклатуры из 1С и работать с

документами). По кнопке **i** можно вызвать окошко с информацией о базе. При необходимости, в этом же окне можно сменить **базу**, смена базы происходит аналогично подключению, как это было описано выше.

(1)	Сбор начальных остатков	0/0
(2)	Приход на склад	0/0
(3)	Инвентаризация	0/0
(4)	Подбор заказа	0/0
(5)	Просмотр товаров 0 товаров	
(6)	Проверка сканирования	
(0)	Обмен с сервером	i

вс-выход оператор 

ЕГАИС, v. 5435

Автор: Александр, АВ-РС

Типовая конфигурация Mobile SMARTS ЕГАИС

База: Mobile SMARTS: ЕГАИС

alexandr:10501/989082da-eс8e-49ca-9e3d-26cf10c14682

Версия клиента: 3.0.0.44

Сервер данных:

<http://alexandr:9550/MobileSmarts/DataStorage.aspx>

Номенклатура: гибридно

Сменить базу

Закреть

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да