


Структура базы данных Mobile SMARTS

После добавления, по умолчанию, все **базы** хранятся в папке «Базы Mobile SMARTS» (путь к папке для Windows 8 и Windows 10: c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\).



| |
|---|
| Backup |
| Папка, в которой сохраняются резервные копии документов (xml файлы), если такая функция включена (см. подробнее). |
| Сохраняются все документы, которые проходят через сервер, сохраняются они и при выгрузке из 1С, и при загрузке с ТСД, а так же имеют промежуточные точки сохранения при работе на ТСД. Помимо документов там хранятся все изменения в конфигурации, которые делались через “Панель управления”. |
| bin |
| Если такая папка есть, то она содержит различные дополнительные утилиты и библиотеки, используемые в продукте. |
| Connections |
| Папка используется для хранения различных данных при обмене с мобильными устройствами. Для каждого устройства в папке Connections создается папка с «данными подключения»: временными файлами при выгрузке номенклатуры, копией логов и т.п. |
| DefaultSettings |
| Хранятся типовые настройки для отборов документов и настройки бизнес процессов. |
| Documents |
| Основная папка в которой находятся все метаданные (конфигурация, описания типов документов, дополнительных таблиц, файлы ресурсов и т.д.), документы и справочники, которые выгружаются на ТСД. |
| LabelTemplates |
| Хранятся этикетки для принтеров, как на языке принтера, так и сделанные одним из редакторов этикеток. Формат файлов - .lbl. |
| Licenses |
| Папка с файлами лицензий. |
| Logs |
| Хранятся все логи, в том числе скопированные со всех подключенных ТСД. |

| | |
|---|---|
|  Server |  DataService  PrintService |
|---|---|

Хранятся настройки и компоненты переопределяемые для этой базы, если они отличаются от типовых.

Папка с **серверами базы данных и печати**:

Папка сервера базы данных.

Папка сервера печати.

Не путать с папками самого **сервера платформы Mobile SMARTS!**

| |
|--|
|  XlsCsv |
|--|

Находятся настройки, шаблоны, и примеры для обмена через утилиту обмена xls/csv.

| |
|---|
|  WinClient |
|---|

В папке хранятся файлы документов мобильного клиента для ПК (тот, который используется для разработки и отладки).

| |
|--|
|  Обработки для 1С |
|--|

Папка с обработками 1С, поставляемые вместе с базой.

| |
|--------------------|
| AppDescription.xml |
|--------------------|

Файл в котором содержится информация о продукте, к которому относится данная база Mobile SMARTS.

| |
|--------------|
| settings.xml |
|--------------|

Файл настроек, в котором хранится техническая и сетевая информация по расположению данной базы Mobile SMARTS.

| |
|--------------------|
| customsettings.xml |
|--------------------|

Файл с дополнительными настройками базы, специфичными для разных продуктов.

| |
|----------------------------|
| default_customsettings.xml |
|----------------------------|

Файл с типовыми настройками, только для чтения в случае отсутствия запрашиваемого параметра в customsettings.xml, если запрашиваемый параметр не был найден в файле customsettings, он будет проверен и в файле default_customsettings.xml, но при записи этот параметр будет записан в файл настроек customsettings.xml, при последующем запросе после сохранения параметра, значение будет получено только из файла customsettings.xml, так как теперь этот параметр был в нем найден и будет выдано его значение из файла customsettings.xml.

| |
|---------------------|
| OnRemoteInstall.xml |
|---------------------|

Список папок и файлов, которые будут развернуты при подключении рабочей базы на удаленном ПК, для этого такой же шаблон базы, который был развернут на основном сервере, должен быть добавлен и на подключаемый сервер, тогда эти файлы и папки появятся.

| |
|--------------|
| OnUpdate.xml |
|--------------|

Список папок и файлов, которые будут обновляться из шаблона, при установке обновления.

Рассмотрим также подробнее структуру папки Documents:

| |
|---|
|  DocumentTypes |
|---|




*.mslx

Содержит файлы формата *.mslx, содержащие описания и алгоритмы **типов документов**, используемых в данной базе. Являются неотъемлемой частью

| |
|--|
|  Metadata |
|--|

*.mslx

Содержит файлы формата *.mslx, содержащие описания структуры **дополнительных таблиц**, используемых в данной базе.

| |
|--|
|  Operations *.mslx |
| Содержит файлы формата *.mslx, содержащие описания и алгоритмы операций , используемых в данной базе. |
|  Tables *.xml *.sqlite |
| Содержит файлы с содержимым дополнительных таблиц , используемых в базе. В зависимости от настройки могут быть храниться как в xml, так и в sqlite. |
|  Messages |
| Хранит сообщения , отправляемые на устройства пользователям. |
| Cleverence.Warehouse.Environment.xml |
| Основной, "головной" файл конфигурации. |
| Cleverence.Warehouse.Authorization.xml |
| Хранит данные пользователей и групп пользователей . Для безопасности пароли в открытом виде не хранятся. |
| Cleverence.Warehouse.Warehouses.xml |
| Хранит список складов, используемых в базе. |
| Cleverence.Warehouse.ServerEvents.xml |
| Хранит настройки коннекторов к внешним системам, дополнительных модулей и подписки на события платформы. |
| Cleverence.Warehouse.ProductsBook.xml products.trie products.trie.1 products.trie.2 products.trie.3 products.ver ProductsBook.zip Cleverence.Warehouse.ProductsUpdate.xml productsUpdate.trie productsUpdate.trie.1 productsUpdate.trie.2 productsUpdate.trie.3 ProductsUpdate.zip |
| Файлы справочника товаров . Хранят сам справочник, индексы для быстрого поиска по штрихкоду или названию и вспомогательные данные. |
| Cleverence.Warehouse.CashRegistersBook.xml |
| Справочник кассового оборудования. |
| Cleverence.Warehouse.PalletsBook.xml |
| Справочник контейнеров и палет . |
| Cleverence.Warehouse.PrintersBook.xml |
| Справочник принтеров . |

Статьи по теме:

- [Структура Mobile SMARTS.](#)

Была ли статья полезна?

| | |
|---|-----|
|  | Нет |
|  | Да |