


Действие «Проигрывание видео»

Действие «Проигрывание видео» — **визуальное действие**. Позволяет воспроизвести на ТСД видео файл. Действие выполняется только на устройствах с поддержкой проигрывания видео файлов. Проигрывание видео может быть использовано на микрокиоск Motorola, для демонстрации продукта или показа небольших рекламных роликов.

Скриншоты



Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Настройки
Имя	Имя действия	Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

Интерфейс

Свойство	Значение	Настройки
Полноэкранный режим	Зависит от старшего Да Нет	Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)	Да Нет	Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.
Текст в верхней части окна	Строка	Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.

Общее

Свойство	Значение	Настройки
----------	----------	-----------

Время бездействия	Время в секундах	Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.
Переход по бездействию	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	Куда будет выполнен переход по бездействию.
Фоновое изображение	Путь к файлу изображения	Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.

Отображение

Свойство	Значение	Настройки
Громкость	Число от 0 до 100	Уровень громкости звука.
Источник видео	Путь к видео-файлу	Путь к видео-файлу или выражение, результатом вычисления которого будет путь к видео-файлу.
Режим масштабирования	Fit Stretch	Режим масштабирования видео. Размер видео без масштабирования или полноэкранный режим.

Управление

Свойство	Значение	Настройки
Следующее действие	Имя действия	Имя действия для перехода.

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Настройки
Запомнить на стеке	Да Нет	Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий.
Отмена действия по Escape	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить операцию Прервать операцию или переход к любому выбранному действию из списка	Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc.

Была ли статья полезна?

Нет

 Да