



# Процедура обновления драйверов терминала сбора данных для «1С:Предприятия»

## Автоматическое обновление

Для поиска обновлений необходимо запустить «Проверку обновлений драйвера» («Пуск – CleverenceSoft – Ваша версия драйвера: Проверка обновлений драйвера»).




В случае обнаружения новой версии драйвера Вам будет предложено его обновить. В главном окне программы будет выведена информация об установленной у Вас версии и наличии новой, с описанием дополнений и изменений в ней.



Для продолжения нажмите кнопку «Обновить». Текущая версия драйвера автоматически архивируется, при необходимости ее можно будет восстановить.

## Персональное обновление:

Если для Вас было разработано персональное обновление, зайдите в «Расширенный режим», нажмите «Персональные обновления», введите персональный ключ, который Вам дали для обновления в компании Клеверенс Софт и нажмите кнопку «Найти». В случае обнаружения новой версии драйвера Вам будет предложено его обновить.



После успешного завершения, необходимо также обновить программу на всех мобильных терминалах.

Более подробно про обновление, создание и восстановление архива смотрите документацию к драйверу в разделе «Автоматическое обновление драйвера».

## Обновление вручную

Для того, чтобы перейти на новую версию драйвера, необходимо:

1. Сохранить в отдельное место вашу конфигурацию программы ТСД, если Вы вносили в неё какие-то свои изменения;

Для Windows XP  
 x:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cleverence\Driver1C\Documents

Для Vista/ Windows 7/Windows 8  
 x:\ProgramData\Cleverence\Driver1C\Documents

Для драйвера с сервером терминалов  
 x:\Program Files\Cleverence Soft\Ваш драйвер\Server\Documents

2. Для драйвера ПРОФ сохранить настройки промежуточной конфигурации, если это необходимо (подробнее смотрите здесь);
3. Удалить текущую версию драйвера через Установку/удаление программ;
4. **Скачать** новую версию драйвера с сайта Клеверенс

Батч версия - <http://new.cleverence.ru/files/2218/Driver1C.msi>  
 Wi-Fi обычная версия - <http://new.cleverence.ru/files/2217/Driver1CWi-Fi.msi>  
 Wi-Fi ПРОФ версия - <http://new.cleverence.ru/files/2219/Driver1CWi-FiProf.msi>

5. Установить скачанную новую версию драйвера;

6. Переписать назад конфигурацию, сохраненную на шаге 1;

Если Вы не вносили своих изменений в стандартную конфигурацию, то шаги 1 и 5 лучше пропустить, т.к. в обновленном драйвере обновлена также и стандартная конфигурация.

7. Переподключить обработку драйвера в Вашей конфигурации 1С. Процедура переподключения обработки описана в документации к драйверу;

8. Для драйвера ПРОФ восстановить настройки промежуточной конфигурации, если это необходимо (подробнее смотрите [здесь](#))

9. Перезапустить службу драйвера сервер терминалов;



Если совместно с драйвером Вы используете утилиту терминального обмена через RDP, то следует также переустановить и её

10. Удалить текущую версию утилиты через Установку/удаление программ;

11. [Скачать](#) новую версию утилиты;

12. Установить скачанную новую версию утилиты.

**Была ли статья полезна?**

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да