


Инструкция по настройке интеграции ПП «Айтида» и ЕГАИС


Последние изменения: 2024-03-26

1. Установить дистрибутив ЕГАИС (можно [скачать по ссылке](#)).


При установке выбрать вариант «Полная установка». По окончании установки создать базу данных Mobile SMARTS.




2. Запустить программу Айтида с NFR ключом в режиме расширенного конфигурирования. Зайти в меню Сервис-Настройка системы-Настройка параметров системы.



Загрузить в открывшийся справочник параметров файл «ПАРАМЕТРЫ_SMARTS.CNT»



В открывшемся списке выбрать все параметры и загрузить в базу.



Описание параметров:

MS_ВЫБОРДОКУМЕНТОВ необходим для работы механизма выбора загружаемого документа из ТСД. **MS_контроль_количества** и **MS_серверный_документ** можно привязать к документам «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Инвентаризация ТМЦ» и Инвентаризация ЕГАИС».

MS_контроль_количества — позволяет установить для выгружаемого документа запрет на превышение количества в ТСД.

MS_серверный_документ — устанавливает для выгружаемого документа признак коллективной работы, для обеспечения возможности одновременной работы более одного ТСД с одним и тем же документом. Поддерживается только в Магазин15. Не работает в Mobile SMARTS ЕГАИС.

3. Зайти в Айтите в справочник профилей оборудования (Параметры-Справочник профилей оборудования)

и загрузить профиль из файла «ПРОФИЛЬ Mobile SMARTS ЕГАИС (СОМ-ОБМЕН) 000 2X2 (V1.X).CNT»

4. В справочнике торгового оборудования создать карточку оборудования для ТСД.

Карточка торгового оборудования

Код	009	Внешний код	
Наименование	ТСД ЕГАИС		
Торговая марка		Серийный №	c3c5c2e1-4e0d-4d44-b10e-1
Тип оборудования	Терминал сбора данных		
Производитель	ПРОЧИЕ	Профиль	!Профиль ТСД v.1.5 Mobile Sm
Имя класса	не выбран		
	Настройка драйвера оборудования		
Устройство	MobileSmarts ЕГАИС		
Общие параметры		Параметры обмена данными с ТСД	
Склад нахождения	Макаринская роща К.Белова, 1А		
Юридическое лицо	не выбран		
<input type="checkbox"/> Сохранять порядок строк в создаваемых документах			
		<input type="button" value="Записать"/> <input type="button" value="Выход"/>	

Указать наименование оборудования,

Тип оборудования — «Терминал сбора данных»,

Производитель — «Прочие»,

Профиль — «!Профиль ТСД v.1.5 Mobile SMARTS ЕГАИС...»,

Однократно нажать на кнопку «Настройка драйвера оборудования», при этом открыться ничего не должно.

Ниже в поле Устройство выбрать значение — «Mobile SMARTS ЕГАИС»

В поле серийный номер необходимо указать «Код базы» Mobile SMARTS.

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

MS Mobile SMARTS: ЕГАИС 2x2

MS Магазин 15 Расширенный

MS Магазин 15 Базовый

MS Магазин 15 123

Открыть

Добавить...

Изменить...

Обновить...

Удалить

Настройки локального сервера...

Выход

Код базы: c3c5c2e6-4e0d-4d44-b10e-f02ba2fce25b

Строка подключения:
2x2-рс:10501/c3c5c2e6-4e0d-4d44-b10e-f02ba2fce25b

Рабочий каталог:
E:\BASES\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS ЕГАИС

После этого зайти в настройка локального оборудования, активировать настройку «Использовать ТСД», выбрать ТСД из списка и нажать «Сохранить».

☒ Использовать ТСД

ТСД ЕГАИС

На этом процедура подключение ТСД с Mobile SMARTS к программе «Айтида» считается завершенной и можно переходить к выгрузке товаров и документов в ТСД и обратной загрузке документов из ТСД.

Загрузка документов из ТСД в Айтида происходит из открытой формы документа, в который необходимо произвести загрузку данных. Выгрузка документа в ТСД происходит так же из формы документа или из журнала документов.

Профили для настройки можно скачать с партнерского сайта
http://itida.ru/download/docs/itida_mobilesmarts.zip.

ЕГАИС

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку