


Обновление драйверов ТСД для «1С:Предприятия»


Последние изменения: 2024-03-26

Автоматическое обновление

Для поиска обновлений необходимо запустить «Проверку обновлений драйвера» («Пуск – CleverenceSoft – Ваша версия драйвера – Проверка обновлений драйвера»).



В случае обнаружения новой версии драйвера Вам будет предложено его обновить. В главном окне программы будет выведена информация об установленной у Вас версии и наличии новой, с описанием дополнений и изменений в ней.



Для продолжения нажмите кнопку «Обновить». Текущая версия драйвера автоматически архивируется, при необходимости ее можно будет восстановить.

Персональное обновление:

Если для Вас было разработано персональное обновление, зайдите в «Расширенный режим», нажмите

x:\ProgramData\Cleverence\Driver1C\Documents

Для драйвера с сервером терминалов
x:\Program Files\Cleverence Soft\Ваш драйвер\Server\Documents


2. Для драйвера ПРОФ сохранить настройки промежуточной конфигурации, если это необходимо (подробнее смотрите [здесь](#));
3. Удалить текущую версию драйвера через Установку/удаление программ;
4. [Скачать](#) новую версию драйвера с сайта Клеверенс

Батч версия - <http://new.cleverence.ru/files/2218/Driver1C.msi>
Wi-Fi обычная версия - <http://new.cleverence.ru/files/2217/Driver1CWiFi.msi>
Wi-Fi ПРОФ версия - <http://new.cleverence.ru/files/2219/Driver1CWiFiProf.msi>

5. Установить скачанную новую версию драйвера;
6. Переписать назад конфигурацию, сохраненную на шаге 1;

Если Вы не вносили своих изменений в стандартную конфигурацию, то шаги 1 и 5 лучше пропустить, т.к. в обновленном драйвере обновлена также и стандартная конфигурация.

7. Переподключить обработку драйвера в Вашей конфигурации 1С. Процедура переподключения обработки описана в документации к драйверу;
8. Для драйвера ПРОФ восстановить настройки промежуточной конфигурации, если это необходимо (подробнее смотрите [здесь](#));
9. Перезапустить службу драйвера сервер терминалов;



Если совместно с драйвером Вы используете утилиту терминального обмена через RDP, то следует также переустановить и её

10. Удалить текущую версию утилиты через **Установку/удаление программ**;

11. **Скачать** новую версию утилиты;

12. Установить скачанную новую версию утилиты.



обновления

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку