


Подключение RFID-компоненты в 64-битной версии «1С: Предприятия»


Последние изменения: 2024-03-26

Только для тех, у кого установлена 64-битная версия 1С. Для 32-битной версии в 1С уже есть встроенная компонента.


Для подключения RFID-компоненты в 64-битной версии «1С: Предприятия» зайдите в раздел «Администрирование» --> «Подключаемое оборудование».




Откройте вкладку «Подключаемое оборудование».




Нажмите кнопку «Драйверы оборудования».



Добавьте новый драйвер из файла.





Выберите файл «CleverenceRfidDriver.zip» (по умолчанию путь к файлу «C:\Program Files (x86)\Cleverence Soft\CleverenceRFID\driver\CleverenceRfidDriver»).



Запишите и закройте созданный драйвер оборудования.

Драйвер оборудования (создание) (1С:Предприятие)

Драйвер оборудования (создание)

Записать и закрыть  **Функции** 

Тип драйвера: Подключаемый по стандарту "1С:Совместимо"

Тип оборудования: **Считыватели RFID**

Наименование: Клеверенс: RFID




Идентификатор объекта: AddIn.Cleverence.TO_RFID

Имя файла драйвера: CleverenceRfidDriver.zip

Дополнительная информация: Драйвер поставляется в виде архива.

Текущий статус: <Нет информации>

Драйвер добавлен.

Демонстрационна... (1С:Предприятие)  М М+ М-  Борисов Федор Михайлович 

Начальная страница Настройки подключаемого... Подключение и настройка... **Драйверы оборудования**


Главное Маркетинг Закупки Склад Продажи Финансы

Драйверы оборудования


Создать Добавить новый драйвер из файла **Еще**

Наименование
Подключаемый по стандарту "1С:Совместимо"
Считыватели RFID
Клеверенс: RFID


Теперь необходимо подключить оборудование.



Выберите добавленный вами драйвер и настройте его.



Оборудование подключено, настроено и готово к использованию.



интеграция, 1С, RFID

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку