

Как попробовать работу драйвера без ТСД

Последние изменения: 2024-03-26

Как быть, если вы хотите попробовать работу одного из драйверов, но у вас нет ТСД? Для этого в драйверах предусмотрен встроенный клиент Mobile SMARTS для ПК.

Что нужно сделать, чтобы попробовать?

Установка драйвера

Для начала требуется [скачать](#) и установить интересующий драйвер:

Документация к драйверу будет доступна в окне «Начало работы», которое запустится после установки драйвера.

Также ее можно скачать отдельно:

[К батч драйверу](#)

[К Wi-Fi драйверу](#)



[К драйверу Wi-Fi ПРОФ](#)

Запуск клиента Mobile SMARTS, версия для ПК

Запустить тестовый клиент для ПК можно прямо из окна начала работы.


Начало работы

Драйвер терминала сбора данных для «1С:Предприятия», БАТЧ версия


 [Документация к драйверу](#)
 [Документация к операциям на ТСД](#)

Что сделать в первую очередь


[Установка на терминал сбора данных](#)


Если у Вас нет терминала, то для тестирования драйвера Вы можете использовать  клиент Mobile SMARTS, версия для ПК


[Настройка драйвера в 1С](#)

Если Вы не знаете, где найти обработки драйвера для «1С:Предприятия», то Вы можете  [открыть папку со всеми обработками](#)


Как получить лицензию


 [Как получить лицензию?](#)


 [Управление лицензиями](#)



Как работать с драйвером «в терминале» (RDP)

 Когда нужна утилита терминального обмена данными с ТСД?

 [Документация к утилите](#)


 [Скачать утилиту RDP](#)

Техническая поддержка



[Раздел технической поддержки http://www.cleverence.ru/techsupport](http://www.cleverence.ru/techsupport)




Если Вы не смогли решить свою проблему, то напишите на support@cleverence.ru

или позвоните нам: +7(495)662-98-03 доб. «1»


Mobile SMARTS

Общее
Разрешение экрана...


| | | |
|-----|------------------------|---|
| (1) | Собрать штрихкоды | 0/0 |
| (2) | Собр. ш-коды (быстрая) | 0/0 |
| (3) | Переоценка | 0/0 |
| (4) | Приход на склад | 0/0 |
| (5) | Подбор заказа | 0/0 |
| (6) | Инвентаризация | 0/0 |
| (7) | Просмотр номенклатуры |  |
| (0) | Обновить данные |  |

ESC - Выход
опера тор




Также запуск клиента всегда доступен через меню «Пуск – Все программы – Cleverence Soft – Драйвер ТСД для 1С Предприятия».

Для батч драйвера

В обработке настройки драйвера указать тип связи «Для тестирования: работа с ПК версией клиента Mobile SMARTS» и сохранить настройки.



Настройка параметров

Настройка параметров терминала сбора данных "Автонастройка" Справка

Драйвер и версия

Драйвер: Версия:

Последняя версия драйвера:

Параметры подключения

Тип связи:

Прямая работа с ТСД

Удаленный доступ RDP: работа через папку

Для тестирования: работа с ПК версией клиента Mobile S...

Весовой товар

Использовать шаблоны штрихкодов весового товара ☒

Префикс весового товара:

Длина кода весового товара:

Число знаков после запятой в весе:

Параметры терминала

Выбирать источник загрузки данных ☒

Ид терминала:

После этого можно выгружать номенклатуру и документы. Их выгрузка будет происходить не на терминал сбора данных, а в папку документов клиента Mobile SMARTS для ПК.

Для версий WiFi и WiFi ПРОФ

Убедитесь, что в обработке настройки драйвера указан тип связи «Через сервер (Wi-Fi терминалы)».

Настройка параметров

Настройка параметров терминала сбора данных "Motorola(Symbol) MC2180"

Справка

Драйвер и версия

Драйвер:
Версия:

Последняя версия драйвера:

Параметры подключения

Тип связи:

Адрес сервера (<IP или имя>:<порт>):

Прокси:

Порт прокси:

Проверка соединения

Весовой товар

Использовать шаблоны штрихкодов весового товара ☒

Префикс весового товара:

Длина кода весового товара:

Число знаков после запятой в весе:

Параметры терминала

Загружать все документы ТСД в один документ 1С ☐

Переписывать номенклатуру при выгрузке ☒

Ид терминала:

Получить Ид.

Тест ТСД

Еще...

OK

Отмена

Клиент для ПК в этих драйверах уже настроен на работу с сервером на Вашем компьютере, поэтому никаких специальных настроек делать не требуется.
 Убедиться, что клиент соединен с сервером можно по пиктограмме связи в нижнем правом углу программы.

Mobile SMARTS

Общее Разрешение экрана...

(1) **Сбор штрихкодов** 0/0

(2) **Остатки и цены**

(3) **Переоценка** 0/0

(4) **Просмотр товаров**

(5) **Отпуск товара** 0/0

(6) **Приемка товара** 0/0

(7) **Подбор заказа** 0/0

(8) **Инвентаризация** 0/0

(0) **Обмен с сервером**

ESC - Выход

оператор



Задать вопрос в техническую поддержку