

Настройка печати упаковочного листа

Последние изменения: 2024-03-26


Для того, чтобы распечатать упаковочный лист, необходимо произвести первоначальную настройку принтера, который будет использоваться для печати.

Печать упаковочного листа производится только **через сервер печати**.

Настройка принтера выполняется в несколько этапов:


1. Добавление принтера в список оборудования.

Процесс добавления принтера подробно описан в статье [«Добавление принтера»](#). После того, как принтер добавлен, необходимо произвести его настройку для корректной печати.



2. Привязка принтера к типу документа.

После того, как принтер добавлен в список оборудования, нужно привязать его к типу документа и имени этикетки. Как происходит привязка принтера, можно прочитать в [статье](#).



Тип документа и имя этикетки можно выбрать из выпадающего списка, а также ввести вручную.

Конфигурация *

- Структура номенклатуры
- Общие вычисляемые поля
- Структура таблиц
- События сервера
- Внешние соединения
- Пользователи и группы
- Структура складов
- Штрихкоды контейнеров
- Оборудование
 - Принтеры*
 - Принтер: HP LaserJet Professional P1102
 - Привязка принтера: --УпаковочныйЛист-УпаковочныйЛист
 - Контрольно-кассовые машины
- Этикетки
- Данные
 - Документы
 - Номенклатура
 - Новые товары
 - Таблицы
 - Контрагенты
 - Склады
 - Серии
 - ФормыА
 - Остатки
 - Цены
 - Узлы
 - Характеристики
 - БизнесПроцессы
 - ДопРеквизиты

Свойства

Общее

Ид. склада	
Имя пользователя	
Имя этикетки	УпаковочныйЛист
Тип документа	Упаковочный лист

Тип документа

Привязка к типу документа.

3. Включение сервера печати.

Для того, чтобы включить сервер печати, поставьте флаг в пункте «Сервер печати используется».

✖ Редактирование настроек базы данных Mobile SMARTS

Код базы:

4057bc3a-ba1b-45f5-b5d3-0439533e9613

Наименование:

Склад 15, Полный 2

Папка:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Полный 2

Комментарий:

Режим работы:

Подключение к серверу ▾

Основной режим работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.

Использовать https ☐

Сертификат...

Аутентификация по пользователю ☐

Порт сервера данных:

11416

Сервер печати используется ☒

Порт сервера печати:

11417

OK

Отмена

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку