

Структура документа «Ввод КМ в оборот» в «Кировке»

Последние изменения: 2024-03-26

Поля шапки документа «Ввод КМ в оборот»

Имя поля	
Тип поля	
Описание	
Статус	
string	
Текстовый статус документа. Отображается на списке выбора документов. Документ «Нанесение КМ» после завершения конвертируется в документ «Ввод КМ в оборот» и получает статус «Ожидает подтверждение». Успешный ввод в оборот меняет статус документа на «Отчет отправлен».	

Фактические строки документа «Ввод КМ в оборот»

Имя поля	
Тип поля	
Описание	
GTIN	
string	
GTIN товара	
Бренд	
string	
Бренд изделия	
Верх	
string	
Материал верха изделия	
Вид	
string	
Вид обуви согласно справочнику ГС1	
ВремяСменыСтатуса	
datetime	
Последнее время смены статуса КМ	

ГруппаТНВЭД
string
Группа ТНВЭД — 4 символа

ДокументВводаВОборот
string
Номер документа ввода в оборот в ИС МП
ДатаСертификата
datetime
Дата документа обязательной сертификации
ИНН
string
ИНН производителя/импортера
Марка
string
Уникальный код маркировки (КМ)
МаркаИСМП
string
Короткий вариант КМ для работы с ИС МП, не содержит криптохвост
Модель
string
Артикул производителя
Низ
string
Материал низа изделия
Наименование
string
Название изделия
НомерСертификата
string
Номер документа обязательной сертификации
Подкладка
string
Материал подкладки изделия
Пол
string
Пол обуви

Размер
string
Размер изделия
CH
string
Серийный номер. Является частью КМ (переносится из КМ)
СтранаПроизводства
string
Страна производства
Способ
string
Произведено в РФ или ввезено в РФ
Статус
int
Текущий статус КМ. Если КМ успешно введен в оборот, то статус становится «9»
ТипСертификата
string
Тип документа — сертификат или декларация. Допустимые значения: «CONFORMITY_DECLAR» либо «CONFORMITY_CERT»
ТНВЭД
string
Полный код ТНВЭД. Выбирается на ТСД
Цвет
string
Цвет изделия
ЭтикетокНапечатано
int
Количество распечатанных этикеток с этим КМ
СуммаНДС
decimal
Пока что не используется. Опция при вводе в оборот
ЦенаТовара
decimal
Пока что не используется. Опция при вводе в оборот
ТаможеннаяСтоимостьТовара
decimal
Пока что не используется. Опция при вводе в оборот

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку