Установка «Магазина 15» на ТСД с ОС Windows

Последние изменения: 2024-03-26

При установке в Windows 10 могут возникнуть проблемы с запуском Центра мобильных устройств, подробное решение проблемы описано в статье.

1. В процессе развертывания базы «Магазина 15» на ПК будет предложено установить клиент на устройство.

🧐 Мастер настройки	_		\times
Установка на мобильное устройство		Ň	
Для Android Для Android устройств необходимо скачать и установить программу- клиент. Сисок проверенного оборудования можно посмотреть здесь.			~
Помощь Назад Пропустить Далее	Г	Ірервать	

Для установки необходимо подключить TCД к компьютеру, запустить программу установки клиента на TCД и следовать инструкциям установщика.

2. Если по каким-то причинам вы не стали устанавливать клиента на данном этапе настройки, то это можно сделать позже с помощью менеджера баз Mobile SMARTS. Для этого запустите менеджер баз и выберите базу, приложение для которой вы хотите установить на ТСД.

S Mobile SMARTS	-	-		×	
Базы данных Mobile SMARTS Локальный сервер		Откр	ыть	•	
ыз Склад 15, Омни 5 мз Склад 15, Омни + МОЛОКО мз Магазин 15, Мегамаркет	R R	Откр Откр	ыть ката ыть ката	алог баз алог фаі	зы йлов лога
		Устан Откр Прав Откр Откр	ювить н ыть кли ить кон ыть мен ыть Ехсо	на моби ент для фигуран неджер elCsv об	льное устройство ПК цию лицензий мен
		Обрат техни подд	гиться в ческую ержку		
Код базы: rtl15		Осис	стеме		
Строка подключения: https://vm-win10-usr-3:13502/rtl15 Рабочий каталог: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\bdf5abce	Наст	ройки сере Вы	локаль зера іход	ного	

После этого запустится установщик клиента Mobile SMARTS на устройство.

В случае если модель мобильного устройства не была определена автоматически (настройки будут недоступны, и вы не сможете продолжить установку клиента), нужно выбрать ее в выпадающем списке. При установке обязательно нужно выбрать конфигурацию (базу) для загрузки на мобильное устройство, если установщик запускали из менеджера баз Mobile SMARTS, то выбранная там база будет выбрана автоматически.

Магазин 15. Автор: mpuzirev Дата создания: 23 января 2017 г. Обычная конфигурация Магазин 15 Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве
Автор: mpuzirev Дата создания: 23 января 2017 г. Обычная конфигурация Магазин 15 Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве
Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве
В папку Documents папки установки программы Другое место хранения:
 Полноэкранный режим работы Без меню Использовать сжатие данных

После выбора подходящего мобильного устройства можно внести корректировки в настройки и продолжить установку.

на SD карту, заранее вставленную в терминал. Устанавливать саму программу на SD карту не нужно!

В толова селет на обосна раз	ингин X Vobile SMARTS на терминал сбора даннын	Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве	
Holesaer yspolese	Софинуация для запров на наблание упроблас Маказан Д. (Пакада маказан проблас Дана надажане и Инанар 2007.	O В nanky Documents nanku установки программы	
	Органия на обладащия. На сон о Муль зарачения допускатия с обращения на нобельния устрайства () само допасти силата участика участика () само допасти силата участика участика () само сон сон сон сон сон сон сон сон сон со	● Другое место хранения: \SD Card\MS_Documents	~
	Spacement resolvant Spacement resolvant Millione metal manual	🗹 Полноэкранный режим работы 🛛 Без меню	
Promote COM Social Processing Social	Nagenararaia. Yrangen Barry	🗹 Использовать сжатие данных	

Для установки базы данных на SD карту нужно выбрать «Другое место хранения» и выбрать из списка (задать вручную) путь к директории на внешней карте памяти, например «\SD Card \MS_Documents». Ни в коем случае не следует устанавливать дистрибутивы программы на SD карту. На многих моделях TCД используется старый протокол работы с SD картой, из-за чего программа будет зависать при включении TCД из спящего режима. Устанавливайте на SD карту только базу данных программы.

Подробнее про расширенные настройки установки читайте в статье.

После всех внесенных изменений в настройках программы следует нажать «Установить». В начале процесса установки на экране будет присутствовать следующая комбинация окон:

	 Установка и удаление программ Установите флажок программы, если требуется установить ее на мобильное устройство, или снимите флажок, если требуется удалить программу с устройства. Примечание. Если установленной программы нет в списке, то она не предназначена для этого мобильного устройства. 	
Установка пр	иложений	
Установи	ть "Cleverence MobileSMARTS" в папку установки приложения по у	имолчанию?
	Место, необходимое для выбранных программ: Свободное место на устройстве: ✓ Установить программу в папку по умолчанию Удаление из обоих мест размещения Чтобы удалить программу с устройства и компьютера, нажмите кнопку "Удалить". 	

После нажатия «Да», «Да» или «ОК» начнется копирование дистрибутива на терминал и запуск установки:

Установка приложений
Устанавливается Cleverence MobileSMARTS
[



В этот момент на терминале будет отображаться диалоговое окно выбора папки для установки, и тут следует нажать «Enter»:



Сразу после этого происходит установка дополнительных файлов программы. Время установки таких файлов отличается в зависимости от модели, от нескольких секунд до 10-12 минут.

Установка дополнительных файлов
ВНИМАНИЕ! Копирование дополнительных файлов может занять значительное время (более 10 минут). Обязательно дождитесь окончания копирования!
Honeywell.DataCollection.WinCE.Decoding.DLL

Для Windows Server 2008 и выше

Центр мобильных устройств на серверные ОС не устанавливается, его можно добавить только через компоненты. Для этого потребуется подключение к сети Интернет и обязательная установка обновлений Windows. Также вы можете попробовать найти ответ на странице технической поддержки.

Чтобы установить приложение на ТСД, необходимо:

- установить на ПК в сети ту же версию платформы, что стоит и на сервере;
- подключить ТСД к ПК и произвести установку клиента;
- после установки клиента удалить платформу с пользовательского ПК.

установка клиента Mobile SMARTS

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку