

Помарочная приемка товаров по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начать приемку товаров, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию установлен режим использования упаковок.



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять на склад. Коды маркировки сгруппированы по наименованиям товара, полный список открывается при нажатии на позицию.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)

В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые имеют следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092
MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx
OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

"4444282732819" - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт), 2384,00 р.

Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты



GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...	🔍	⋮
Сканируйте товар		
<div> <div>Товар, сошлось: 0 из 3</div> <div>План</div> <div>Факт</div> </div>		
<div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>5</div> <div>1 шт</div> </div>		
<div> <div>ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия</div> <div>5</div> <div>0 шт</div> </div>		
<div> <div>ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы</div> <div>5</div> <div>OK</div> </div>		

← Приемка Приобретение товаров и у...	🔍	⋮
<div> <div>ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы</div> <div>1 (шт)</div> <div>OK</div> </div>		
<div> <div>ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы</div> <div>1 (шт)</div> <div>OK</div> </div>		
<div> <div>ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы</div> <div>1 (шт)</div> <div>OK</div> </div>		
<div> <div>ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы</div> <div>1 (шт)</div> <div>OK</div> </div>		

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:
- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
 - поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
 - уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из справочника номенклатуры).

←

Приемка

✓


Приобретение товаров и у...

Марка упрощенного остатка!

Нужно уточнение товара!

'02983282732232'

Отсканируйте товар



Выбрать из списка

←

Выберите товар

🔍

🔥 X-1234 BOSCH (шт)

Наличие: 19 (шт)

Цена: 36900,00 р.

🔥 M-150003 Ботинки мужские

🔥 M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C

🔥 K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)

Наличие: 5 (пара)

Цена: 2243,00 р.

🔥 K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)

Наличие: 8 (пара)

Цена: 3500,00 р.

🔥 T-140004 Женские туфли, 37 (пара)

Наличие: 9 (пара)

Цена: 1750,00 р.

🔥 Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)

Наличие: 9 (шт)

Цена: 6850,00 р.

🔥 T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)

Наличие: 105 (шт)

6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки

«Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти

Приемка



Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Сканируйте штрихкод зоны приемки

Очистить

Назад

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная приемка товаров по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать приемку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена **соответствующая настройка** работы с маркированным товаром.

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Приемка» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить». Также может потребоваться выбрать нужный бизнес-процесс из списка.



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции, а также очистить зону приемки. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».

← Приемка Приемка 27.02.24 09:27:15	← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45	Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45
Скан	Скан	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Проверка КМ	Проверка КМ	<div></div>
Зона приемки «Т1-1»	Зона приемки «Т1-1»	
Товары в ячейках	Товары в ячейках	
Склад не выбран	Склад Магазин кресел-колясок	
Контрагент не выбран	Контрагент Ассоль	
Инфо	Инфо	
Выйти	Выйти	Очистить
Настройки	Настройки	Назад

С помощью функции «Проверка марки» можно **проверить корректность распечатанного КМ** и, при необходимости, перепечатать его.

3. Начните сканирование кодов маркировки принимаемых на склад товаров, которые имеют примерно следующий вид:




010444428273281921demo30741559691ffd092
MDEwNDM6Mzl4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx
OTk2Nh==04444282732819demo307415596


В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:





4. После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



5. Повторное сканирование КМ позволит удалить товар из фактических строк документа.



6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Полная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на приемку лекарств предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ план
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку
Назад

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30 ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Чтобы просмотреть полный список принимаемых КМ, нажмите на товарную позицию.

← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...
(П) - ...00lek1	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10
Сканируйте упаковку	Сканируйте товар	
Товар, сошлось: 0 из 2 План Факт	Товар, сошлось: 0 из 1 План Факт	
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
5 0 шт	5 0 шт	0 (шт)
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия		
5 0 шт		
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		Удалить все строки факта

4. В случае полной приемки необходимо отсканировать КМ каждого элемента в коробке.

Пример КМ лекарственного препарата:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==0444428273281921demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

"4444282732819" - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт), 2384,00 р.

Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты



GTIN: 04607940693277

3 MARK

Без марки

Другой товар

5. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошло: 0 из 1

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)

5

1

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошло: 0 из 1

План

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)

5

ОК

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт)

ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

Принять целиком

6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).

7. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	<div>Очистить</div> <div>Назад</div>
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

8. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Выйти
	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Частичная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на приемку лекарств предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	без ячеек
Использовать упаковки	коробки и палеты
Место поиска ТУ	план
Сканирование	открывает палету
Сканирование	открывает коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30 ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Чтобы просмотреть полный список принимаемых КМ, нажмите на товарную позицию.

← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...	← Приемка Приобретение товаров и у...
(П) - ...00lek1	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10	(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10
Сканируйте упаковку	Сканируйте товар	
Товар, сошлось: 0 из 2 План Факт	Товар, сошлось: 0 из 1 План Факт	
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
5 0 шт	5 0 шт	0 (шт)
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия		
5 0 шт		
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы
		0 (шт)
		Удалить все строки факта

4. Далее приступайте к сканированию кодов маркировки товара в данной коробке (пример КМ указан ниже).



010444428273281921demo30741559691ffd092


MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:



5. После того как был отсканирован хотя бы один КМ товара в коробке, на экране ТСД появится кнопка «Принять целиком». Вы можете нажать на нее и принять коробку как полностью проверенную, при этом имея только один реально отсканированный товар.



Также можно принять целиком всю палету, имея только несколько проверенных коробок на ней. Для этого также необходимо отсканировать ШК палеты, и вам будет предложено занести ее в документ целиком.

6. После того как коробка принята целиком, будет указано, что количество товара сошлось. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)	5	1
--	---	---

Принять целиком

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek1

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон, (шт)	5	ОК
--	---	----

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

(П) - ...00lek2

(К) - ...00lk30

лк-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт) ОК

7. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).

8. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки «Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти

Приемка

Приобретение товаров и услуг ТД00-000...


Сканируйте штрихкод зоны приемки

📄

Очистить

Назад

9. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Доверительная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на доверительную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

В настройках должно быть указано, что сканирование ШК коробки (палеты) сразу записывает её, как проверенную. При этом строки из плановой части, в которых указана эта коробка (палета), попадут в фактическую часть документа.

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	без ячеек
Использовать упаковки	коробки и палеты
Место поиска ТУ	план
Сканирование	открывает палету
Сканирование	записывает коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
<div> Сканируйте упаковку </div>		
Товар, сошло: 0 из 3	План	Факт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk10 <hr/> ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(П) - ...00lek1 (К) - ...00lk20 <hr/> ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30 <hr/> ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это коробка).

Пример ШК коробки:




(00)011133355577799911(21)000box1

4. После сканирования ШК упаковка будет принята как полностью проверенная. Для просмотра всех принятых КМ в коробке нажмите на нее в списке.

← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...00lek1			(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30		
Сканируйте упаковку			<div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) ОК</div>		
Товар, сошлось: 0 из 2	План	Факт			
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	ОК	<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) ОК</div>		
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	ОК	<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) ОК</div>		
			<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) ОК</div>		
			<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) ОК</div>		
			<div>(П) - ...00lek2 (К) - ...00lk30</div> <div>ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон</div> <div>1 (шт) ОК</div>		

Далее можно сканировать ШК следующей коробки или палеты.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Очистить Назад
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Выйти
	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).



Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку