

Помарочная приемка товаров по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начать приемку товаров, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию установлен режим использования упаковок.



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять на склад. Коды маркировки сгруппированы по наименованиям товара, полный список открывается при нажатии на позицию.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	0 (шт)

В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые имеют следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092
MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcxMTE5MTkx
OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

"4444282732819" - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

1 (шт), 2384,00 р.

Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты



GS1

GTIN: 04607940693277

301000

Без марки

Другой товар

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...	🔍	⋮
Сканируйте товар		
<div> <div>📷</div> </div>		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	1 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	ОК

← Приемка Приобретение товаров и у...	🔍	⋮
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 (шт)	ОК
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 (шт)	ОК
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 (шт)	ОК
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 (шт)	ОК
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 (шт)	ОК

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:
- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
 - поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
 - уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из справочника номенклатуры).

←

Приемка

✓


Приобретение товаров и у...

Марка упрощенного остатка!

Нужно уточнение товара!

'02983282732232'

Отсканируйте товар



Выбрать из списка

←

Выберите товар

🔍

🔥 X-1234 BOSCH (шт)

Наличие: 19 (шт)

Цена: 36900,00 р.

👟 M-150003 Ботинки мужские

👉 M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C

🔥 K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)

Наличие: 5 (пара)

Цена: 2243,00 р.

🔥 K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)

Наличие: 8 (пара)

Цена: 3500,00 р.

👟 T-140004 Женские туфли, 37 (пара)

Наличие: 9 (пара)

Цена: 1750,00 р.

👉 Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)

Наличие: 9 (шт)

Цена: 6850,00 р.

👉 T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)

Наличие: 105 (шт)

6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки

«Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти

Приемка


Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Сканируйте штрихкод зоны приемки

Очистить

Назад

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку