


Полная приемка товаров по заданию в «Складе 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на приемку лекарств предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Чтобы просмотреть полный список принимаемых КМ, нажмите на товарную позицию.

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...00lek1

Сканируйте упаковку

Товар, сошлось: 0 из 2	План	Факт
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...00lek1
(К) - ...00lk10

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...00lek1
(К) - ...00lk10

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42,
Капсулы

0 (шт)

(П) - ...00lek1
(К) - ...00lk10

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42,
Капсулы

0 (шт)

(П) - ...00lek1
(К) - ...00lk10

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42,
Капсулы

0 (шт)

(П) - ...00lek1
(К) - ...00lk10

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42,
Капсулы

0 (шт)

(П) - ...00lek1
(К) - ...00lk10

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42,
Капсулы

0 (шт)

Удалить все строки факта

4. В случае полной приемки необходимо отсканировать КМ каждого элемента в коробке.

Пример КМ лекарственного препарата:




010444428273281921demo30741559691ffd092


MDEwNDM6MzI4MjczMjIzMTIxMzcxMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

В случае если был отсканирован не код маркировки, а ШК товара, на экране ТСД появится соответствующее сообщение:



8. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку