

Отгрузка товаров с агрегацией в транспортную упаковку по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начать отгрузку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена **соответствующая настройка** (по умолчанию включена).


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты».

← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки
Место поиска ТУ остатки
Только остатки Нет
Проверка резерва Нет
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Отсканируйте ШК произвольной пустой упаковки, который подходит под типовой или собственный **написанный шаблон коробка** (в нашем случае это коробка).

Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После сканирования ШК упаковки произойдет открытие коробки, в которую можно агрегировать товар.

←

Подбор заказа

🔍

⋮

Подбор заказа 19/05/23 0...

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, всего: 0

Факт

Пусто

4. Далее сканируйте КМ товара, который будет агрегирован в открытую коробку (пример кода маркировки указан ниже).



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».




Подбор заказа

Подбор заказа 20.08.21 09:00:02

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС

250МЛ, Суспензия

1 (шт), 578,00 р.Сканируйте **марку**

Без марки

Другой товар

5. На экране отобразится информация об отсканированном товаре. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список можно открыть по нажатию на позицию.



Подбор заказа

Подбор заказа 19/05/23 0...



(К) - ...00lk10



Сканируйте товар

Товар, всего: 2

Факт

ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН,
ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон

2
шт

ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42,
Капсулы

1
шт



Подбор заказа

Подбор заказа 19/05/23 08:37:19



(К) - ...00lk10

(01)04444282732819(21)demo3074
15596(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4
MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOTk2

Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-

КАРНИТИН, ЖИДКИЙ

473МЛ, Флакон

S/N: demo307415596

1 (шт)

(К) - ...00lk10

(01)04444282732819(21)demo3074
19963(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4
MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOWk

3Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-

КАРНИТИН, ЖИДКИЙ

473МЛ, Флакон



S/N: demo307419963

1 (шт)

Удалить все строки факта

Далее можно продолжать агрегацию товара в открытую коробку, либо отсканировать ШК новой коробки и продолжать работу с ней.

6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер Mobile SMARTS (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку