

Установка «ЕГАИС 3» на ПК


Последние изменения: 2024-03-26

Для упрощения установки «ЕГАИС 3», необходимо скачать специальный мастер установки EGAIS3.InstallWizard.exe, который поможет шаг за шагом установить все компоненты (программы), необходимые для работы.

После запуска, откроется окно установщика.



Принимаем условия лицензионного соглашения.



Выбираем учетную систему, с которой будем интегрировать «ЕГАИС 3», для обмена данными с мобильным устройством (терминалом сбора данных). Рассмотрим установку на примере интеграции через TXT, CSV, Excel (БЕЗ ОНЛАЙН).


Установка "Mobile SMARTS: ЕГАИС 3"
✕

Выбор совместимого программного обеспечения

Выберите, с чем будете работать

Программа поставляется с готовыми средствами интеграции. В колонках справа для справки указано, на каких уровнях лицензии доступна та или иная интеграция. Выберите из списка тот один способ интеграции и ту систему, которая вам нужны, и нажмите "Далее".

Наименование	Минимум	Базовый	Расширенный	Полный
Самостоятельная интеграция с 1С	●	●	●	●
Работа через CSV, Excel	●	●	●	●
Интеграция через REST API	●	●	●	●

Помощь
< Назад
Далее >
Отмена

Выбираем вариант функционала. Функционал программы зависит от приобретенной лицензии.

Установка "Mobile SMARTS: ЕГАИС 3" ✕

Выбор уровня лицензии

Выберите вариант функционала, с которым будете работать

☐ ЕГАИС 3, Минимум
Только инвентаризация и постановка на баланс без возможности добавлять свои операции.


☒ ЕГАИС 3, Базовый
Все нужные операции (приемка, отгрузка, инвентаризация, постановка на баланс, агрегация, списание, возврат) без возможности добавлять свои.

☐ ЕГАИС 3, Расширенный
Все нужные операции (приемка, отгрузка, инвентаризация, постановка на баланс, агрегация, списание, возврат) + возможность добавлять любые свои.


☐ ЕГАИС 3, Полный
Все нужные операции (приемка, отгрузка, инвентаризация, постановка на баланс, агрегация, списание, возврат) + возможность добавлять любые свои + возможность коллективной работы с одним документом несколькими кладовщиками.

Помощь < Назад Далее > Отмена


Выбираем вариант работы с мобильным устройством.



Завершаем установку. После нажатия на кнопку «ОК» будет автоматически создана база данных.




После создания базы приступаем к настройкам.



Настраиваем работу со справочником номенклатуры и его выгрузку на сервер или ТСД.

По умолчанию в настройках выгрузки весь функционал отключен, справочник номенклатуры находится только на устройстве (ТСД).



Подключаем терминал к компьютеру и устанавливаем на него клиентское приложение (смотрите подробнее статью «Установка клиента на устройство»).

3 Установка на ТСД

Для терминалов сбора данных на Windows



Специальная программа поможет Вам установить клиентское приложение на терминал сбора данных. После установки и запуска программы на ТСД Вы сможете получить его уникальный код для выдачи лицензии.

Список проверенного оборудования можно посмотреть [здесь](#).

Открыть программу установки на ТСД...

Для Android




Для Android устройств необходимо скачать и установить программу-клиент.

Список проверенного оборудования можно посмотреть [здесь](#).



Для тестирования без ТСД



Если у Вас пока нет ТСД, но вы хотите протестировать работу, то можно сделать это прямо на ПК!

Клиент Mobile SMARTS, версия для ПК...

Прервать настройку

Назад

Далее

Получаем лицензию. Как получить лицензию подробно описано в статье «[Получение и восстановление лицензий](#)».

4 Получение лицензии



Приложение лицензируется для **каждого конкретного устройства** по его уникальному коду! Нелицензированные терминалы работают в демо-режиме!

Подробнее о лицензиях и демо ограничениях вы можете прочитать [здесь!](#)

Открыть менеджер лицензий...

Прервать настройку

Назад

Далее

Установка и начальная настройка завершена.

Завершение



Начальная настройка завершена!

[Страница «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, Базовый» на сайте](#)
[Техническая поддержка](#)

Помощь

Назад

Готово

Прервать



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку