

# Помарочная отгрузка товаров по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начать отгрузку, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками <b>Вкл</b>
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию включены настройки использования упаковок.



1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.


←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮



Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	0 шт

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые могут иметь следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx


OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».

← **Подбор заказа**  
Подбор заказа с маркированным № дем...

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС  
250МЛ, Суспензия  
**1 (шт), 578,00 р.**

Сканируйте **марку**




Лекарственные препараты  
GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар


4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

← **Подбор заказа** 🔍 ⋮  
Подбор заказа с маркиро...


 Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	<b>2</b> шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	5	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	5	ОК


5. Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.
6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:
- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
  - поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
  - уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из списка товаров документа или из справочника номенклатуры).



7. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.



8. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на **сервер Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Помарочная отгрузка товаров по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать отгрузку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена **соответствующая настройка** работы с маркированным товаром.


Также вы можете проверить и изменить параметры в настройках режимов. Ниже указаны параметры по умолчанию.

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>без упаковок</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>записывает</b> коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Начните сканирование кодов маркировки отгружаемых товаров, которые имеют примерно следующий вид:





010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcxMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».



## Подбор заказа


Подбор заказа 20.08.21 07:30:03

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС

250МЛ, Суспензия

**1 (шт), 578,00 р.**

Сканируйте **марку**



Без марки

Другой товар

- После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список можно открыть после нажатия на товарную позицию.

← Подбор заказа  
Подбор заказа 19/05/23 0...

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	2 шт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	1 шт

← Подбор заказа  
Подбор заказа 19/05/23 07:51:09

(01)04444282732819(21)demo3074  
15596(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4  
MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOTk2  
Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон  
[S/N: demo307415596](#)

---

(01)04444282732819(21)demo3074  
19963(91)ffd0(92)MDEwNDM6MzI4  
MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOWk  
3Nh== - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон  
[S/N: demo307419963](#)

Удалить все строки факта

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Подбор заказа  
Подбор заказа 01.03.24 03:07:01

Скан

Зона отгрузки  
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад **Магазин кресел-колясок**

Контрагент **Альфа**

Инфо

Выйти

Настройки

← Подбор заказа  
Подбор заказа 19/05/23 07:51:09

Скан

Склад **Общий склад**

Контрагент **Алхимов А А**

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье

«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel».



Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Отгрузка товаров коробами и россыпью в «Складе 15 с МДЛП» по выгруженному на ТСД заданию

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начать отгрузку, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) (по умолчанию включена).

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок (подробнее см. в настройках ТСД)). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>записывает</b> коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.

Подбор заказа		
Подбор заказа с маркиро...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	4	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	4	0 шт

3. Отсканируйте ШК упаковки (в данном случае это коробка).

Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После этого на экране отобразится список товаров в данной коробке.

←

Подбор заказа

🔍

⋮

Подбор заказа с маркиро...

(К) - ...00cl20

📷

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	0 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	4	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	4	0 шт

4. Начните сканирование КМ товаров из открытой коробки, которые могут иметь следующий вид:



010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjIzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным № дем...

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС  
250МЛ, Суспензия  
**1 (шт), 578,00 р.**  
Сканируйте **марку**

Лекарственные препараты

GTIN: 04607940693277

MAALOX SHARK

Без марки

Другой товар

5. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍


⋮

(К) - ...00cl20

Сканируйте товар



Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	5	2 шт
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	4	0 шт
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	4	OK

6. В случае если был отсканирован товар, не принадлежащий транспортной упаковке, на экране появится соответствующее сообщение.




- «Нет» — на экран будет выведено сообщение о необходимости сканирования ШК упаковки, а не КМ товара.
- «Да» — будет включен режим сбора россыпью, которые позволит внести в документ товары без транспортной упаковки. Завершается данный режим с помощью кнопки «Закончить сбор россыпью».

7. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
8. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.





9. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Отгрузка товаров с агрегацией в транспортную упаковку по факту в «Складе 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начать отгрузку лекарств, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена **соответствующая настройка** (по умолчанию включена).


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты».

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МДЛП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Отсканируйте ШК произвольной пустой упаковки, который подходит под типовой или собственный **написанный шаблон коробка** (в нашем случае это коробка).

Пример ШК коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

После сканирования ШК упаковки произойдет открытие коробки, в которую можно агрегировать товар.

←

Подбор заказа

🔍

⋮

Подбор заказа 19/05/23 0...

(К) - ...00lk10

📄

Сканируйте товар

Товар, всего: 0

Факт

Пусто

4. Далее сканируйте КМ товара, который будет агрегирован в открытую коробку (пример кода маркировки указан ниже).




010444428273281921demo30741559691ffd092

MDEwNDM6MzI4MjczMjlzMTIxMzcwMTE5MTkx

OTk2Nh==04444282732819demo307415596


Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».



Без марки



Другой товар

5. На экране отобразится информация об отсканированном товаре. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список можно открыть по нажатию на позицию.



Далее можно продолжать агрегацию товара в открытую коробку, либо отсканировать ШК новой коробки и продолжать работу с ней.

6. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер Mobile SMARTS (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МДЛП, лекарства, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку