

Помарочная приемка товара по факту в «Магазине 15 с МДЛП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать приемку товара, необходимо убедиться, что в меню операции «Поступление» включена соответствующая настройка работы с маркированным товаром.


← Поступление Поступление 10.11.23 03:37:25	← Поступление Поступление 10.11.23 03:37:25
Настройка товаров	Лекарства Вкл
Маркировка	Вода Вкл
Заносить содержимое коробок Отсутствуют коробки в документе	Антисептики Вкл
Настройка работы КМ с ошибками	БАД Вкл
Настройка работы КМ с критическими ошибками	МедИзделия Вкл
Назад	Кресла-коляски Вкл

Также здесь можно настроить работу с некорректными КМ. Подробно описано в статье [«Распознавание и обработка неверных кодов маркировки в процессе сканирования товара»](#).

1. В главном меню «Магазина 15 с МДЛП» выберите операцию «Поступление» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на который будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести **основные настройки операции «Поступление»**.



Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».

3. Начните сканирование кодов маркировки принимаемых товаров, которые могут иметь следующий вид:



010444428273223921demo16885103991ffd092
[demoq/0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==](#)
04444282732239demo168851039

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение.

← **Поступление**
Поступление 24/08/22 09:50:04

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС
250МЛ, Суспензия
1 (шт), 578,00 р.

Сканируйте **марку**



- После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Поступление
Поступление 02/05/23 08:...

Сканируйте товар

04444282732444 - ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия c S/N	3 шт
04444282732239 - ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы c S/N	2 шт
04444282732819 - ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон c S/N	2 шт

← Поступление
Поступление 02/05/23 08:55:33

"04444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС
250МЛ, Суспензия

(01)04444282732444(21)demo275055576

(01)04444282732444(21)demo250284966

(01)04444282732444(21)demo065309924

Распечатать ценник

При повторном сканировании КМ будет предложено удалить товар из документа.

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер **Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Поступление
Поступление 24/08/22 09:50:04

Скан

Склад: **Общий склад**

Контрагент: **Павлов**

Инфо

Выйти

Настройки

← Поступление
Поступление 24/08/22 09:50:04

Скан

Склад: **Общий склад**

Вы действительно хотите
выйти?

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

НАЗАД

После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная приемка товара по заданию в «Магазине 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26

Данный вид приемки проводится по выгруженному на ТСД документу-заданию, в котором указан список принимаемых лекарств.


Задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку товара, необходимо убедиться, что в меню операции «Поступление» включена соответствующая настройка работы с маркированным товаром.

← Поступление Поступление маркированного товара №...	← Поступление Поступление с маркированным товаром...
Настройка товаров	Лекарства Вкл
Маркировка	Вода Вкл
Заносить содержимое коробок Отсутствуют коробки в документе	Антисептики Вкл
Настройка работы КМ с ошибками	БАД Вкл
Настройка работы КМ с критическими ошибками	МедИзделия Вкл
Назад	Кресла-коляски Вкл


Также здесь можно настроить работу с некорректными КМ. Подробнее описано в статье «[Распознавание и обработка неверных кодов маркировки в процессе сканирования товара](#)».

1. В главном меню «Магазина 15 с МДЛП» откройте операцию «Поступление» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять. Слева отображаются наименования товаров, справа — их количество и единица измерения.

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



[Распечатать ценник](#)

3. Начните сканирование кодов маркировки принимаемых товаров, которые могут иметь следующий вид:




010444428273223921demo16885103991ffd092
[demoq/0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==](#)
04444282732239demo168851039

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение.

← **Поступление**
Поступление с маркированным товаром...

"4444282732444" - ЛК-1110022 МААЛОКС
250МЛ, Суспензия
1 (шт), 578,00 р.

Сканируйте **марку**



[Просмотр марок](#)

- По результатам сканирования будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. При повторном сканировании КМ будет предложено удалить товар из документа.


← Поступление Поступление с маркирова...	← Поступление Поступление с маркированным товаром...
 Сканируйте товар	ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы (01)04444282732239(21)demo139955230
ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия 1 из 5 шт	(01)04444282732239(21)demo085103869
ЛК-1110033 СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон 0 из 5 шт	(01)04444282732239(21)demo168851039 (01)04444282732239(21)demo764137468
ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы OK шт	(01)04444282732239(21)demo430109074

Распечатать ценник

5. В главном меню операции «Поступление» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также произвести **основные настройки операции «Поступление»**.

← Поступление Поступление с маркированным товаром...	← Поступление Поступление с маркированным товаром...
Скан	Скан
Расхождения	Расхождения
Склад: не выбран	Склад: Общий склад
Контрагент: не выбран	Контрагент: ИнноТрейд
Инфо	Инфо
Выйти	Выйти
Настройки	Настройки

6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на **сервер Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 лекарственные препараты, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Приемка товара по маркам и коробам по выгруженному из товароучетной системы заданию в «Магазине 15 с МДЛП»

Последние изменения: 2024-03-26

Данный вид приемки проводится по выгруженному на ТСД документу-заданию, в котором указана принадлежность товара коробкам (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

Задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начинать приемку лекарственных средств, необходимо убедиться, что в меню операции «Поступление» включена соответствующая настройка работы с маркированным товаром.

← Поступление Поступление с маркированным товаром...	← Поступление Поступление с маркированным товаром...
Настройка товаров	Лекарства Вкл
Маркировка	Вода Вкл
Заносить содержимое коробок Да	Антисептики Вкл
Настройка работы КМ с ошибками	БАД Вкл
Настройка работы КМ с критическими ошибками	МедИзделия Вкл
Назад	Кресла-коляски Вкл


Также обратите внимание, что пункт «Заносить содержимое коробок» --> «Да» появляется только в случае, если в задании указана принадлежность товара коробкам (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

Также здесь можно настроить работу с некорректными КМ. Подробнее описано в статье «[Распознавание и обработка неверных кодов маркировки в процессе сканирования товара](#)».

1. В главном меню «Магазина 15 с МДЛП» откройте операцию «Поступление» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять. В левой части экрана отображается название товара, в правой — его плановое/фактическое количество и единица измерения.



[Распечатать ценник](#)

Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

3. Далее возможно несколько вариантов работы:

- сканировать код маркировки каждого товара, который имеет следующий вид:



010444428273223921demo16885103991ffd092
<demo/0wYncErNw2rK3BuoRskuyH9TCIQx/ysMeqdQ==>
04444282732239demo168851039

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение.

← **Поступление**
Поступление с маркированным товаром...

"4444282732444" - лк-1110022 МААЛОКС
250МЛ, Суспензия
1 (шт), 578,00 р.

Сканируйте **марку**



[Просмотр марок](#)

Каждый отсканированный КМ будет записываться в документ. При повторном сканировании КМ будет предложено удалить товар из документа.

← Поступление Поступление с маркирова...		← Поступление Поступление с маркированным товаром...	
 Сканируйте товар		ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы (01)04444282732239(21)demo139955230	
(К) - ...00lk10 ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы	3 из 5 шт	(01)04444282732239(21)demo085103869 (01)04444282732239(21)demo168851039 (01)04444282732239(21)demo764137468 (01)04444282732239(21)demo430109074	
(К) - ...00lk20 ЛК-1110022 МААЛОКС 250МЛ, Суспензия	0 из 5 шт		
(К) - ...00lk30 ЛК-1110033 СОЛГАР L- КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон	0 из 5 шт		

[Распечатать ценник](#)

- отсканировать несколько КМ, а затем ШК коробки, в которой они находятся.


Пример ШК коробки:




(00)011133355577799911(21)000box1

Сканировать ШК коробок можно только в том случае, если включена настройка «Заносить содержимое коробок»!


В таком случае вы можете занести коробку в документ как полностью проверенную, имея только некоторую часть реально отсканированных КМ. Развернуть полный список КМ в коробке можно нажатием на позицию в списке.



- Сканировать только ШК коробки. В таком случае коробка будет сразу заноситься в документ как полностью проверенная (при условии, что была включена соответствующая настройка).



4. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 лекарственные препараты, вода, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку