





Инструкция для оператора ТСД. Режим 2. Сканирование PDF417 на первой бутылке и ввод количества бутылок, EAN13 - опционально

Настройки сканирования

Перед началом сканирования зайдите в меню документа в пункт «Настройки» и установите настройки сканирования документа следующим образом:

← Поступление алкоголя ТТН 345/12/7 №00001	← Поступление алкоголя ТТН 345/12/7 №00001
EAN-13: Новый АлкоКод	EAN-13: Всегда
Выбор первого товара Показывать список	Выбор первого товара Показывать список
Маленький ШК марки (сер. номер): Нет	Маленький ШК марки (сер. номер): Нет
Ввод количества (алкоголь с маркой): Да	Ввод количества (алкоголь с маркой): Да
Вводить дату розлива: Да	Вводить дату розлива: Да
Вводить описание неизв. товара: Да	Вводить описание неизв. товара: Да
Назад	Назад
оператор  	оператор  

EAN-13: Всегда или EAN-13: Новый АлкоКод.

Маленький ШК марки (сер. номер): Нет.

Ввод количества (алкоголь с маркой): Да.

Если нужен ввод даты розлива, то установите:

Вводить дату розлива: Да.


Если нужно вводить описание неизвестного товара, то установите:

Вводить описание неизв. товара: Да.

Все настройки по работе с документами подробно описаны в статье [«Настройки по работе с документами на ТСД в «Магазине 15»](#)


Сканирование

Начните сканирование, нажав на кнопку «Скан» в меню документа.




Сканирование Бутылки №1 в партии бутылок №1.

Сканируйте товарный штрихкод EAN-13, расположенный на этикетке бутылки.



Если просканированный штрихкод EAN-13 не найден в выгруженной на терминал номенклатуре, программа выведет окно предупреждения с несколькими вариантами действий.



Действия оператора терминала при сканировании неизвестного товарного штрихкода подробно описаны в статьях:

Товар не найден при сканировании в «Магазине 15».

Заведение новых ШК для товаров.

Заведение новых штрихкодов в «Магазине 15».

После успешного сканирования штрихкода EAN-13, если в настройках сканирования установлено:

Вводить дату розлива: Да, то программа автоматически откроет окно для ввода даты розлива.

Введите дату розлива и нажмите «Enter».

← Поступление алкоголя ✓
 ТТН 345/12/7 №00001
 2200000000026 - А-221322 Бренди "Гилбиз 1857
 ХО"
 0,5л, 40%

Дата розлива (ддммгггг):

10102019

1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
 × 0 Далее


После успешного сканирования штрихкода EAN-13 или ввода даты розлива программа автоматически запросит сканирование штрихкода PDF417.

Сканируйте штрихкод PDF417 (прямоугольный штрихкод большего размера), расположенный на алкогольной акцизной марке.

← Поступление алкоголя ✓
 ТТН 345/12/7 №00001
 2200000000026 - А-221322 Бренди "Гилбиз 1857
 ХО"
 0,5л, 40%

Дата розлива: 10.10.2019

Сканируйте **марку**



Назад

оператор

После сканирования штрихкода PDF417, если просканированный штрихкод отсутствует в выгруженной номенклатуре и в настройке сканирования установлено:

Вводить описание неизв. товара: Да, то программа автоматически откроет окно для ввода описания неизвестного алкоголя.

Введите описание для неизвестного алкоголя и нажмите «Enter».

3.gif

Если в настройках сканирования установлено:

Вводить описание неизв. товара: Нет, то программа автоматически определит отсканированный товар как «неизвестный алкоголь»

После сканирования штрихкода PDF417:

Программа откроет окно для ввода количества бутылок в сканируемой партии. Введите количество бутылок и нажмите «Enter».

3.gif

Если в настройках сканирования установлено: EAN-13: Всегда, то программа автоматически вернется в окно сканирования штрихкода EAN-13 для следующей партии бутылок.

На экране программы будет отображена отсканированная товарная позиция.

6.gif

Если в настройках сканирования установлено: EAN-13: Новый АлкоКод, то программа автоматически использует отсканированный ранее для Бутылки №1 штрихкод EAN-13 и вернется в окно для сканирования штрихкода PDF417 для следующей партии бутылок

4.gif

Для завершения сканирования партии с одинаковым алкокодом и штрихкодом EAN-13 нажмите кнопку «(х ном.) Завершить».

Если в настройках сканирования установлено: EAN-13: Новый АлкоКод:

Если следующий отсканированный штрихкод PDF417 будет содержать новый код алкогольной продукции (алкокод, АК), то

программа выведет предупреждение «Марка содержит новый алкокод!» и автоматически откроет окно и для сканирования нового штрихкода EAN-13, соответствующего новому алкокоду.

5.gif

Сканирование партии бутылок №1 успешно завершено.

Приступайте к сканированию партии бутылок №2.

Для сканирования партии бутылок №2 выполняйте точно такие же действия, как для сканирования партии бутылок №1.

Для дальнейшей работы выполняйте описанные выше действия для всех последующих бутылок, которые необходимо отсканировать в данный документ.

Получение итоговых документов

После сканирования всех необходимых товаров оператору терминала требуется загрузить обработанный документ обратно в 1С.

Загрузка документов подробно описана в статьях: [«Обмен документами в Магазин 15»](#), [«Интеграция Магазин 15 через CSV и Excel»](#)

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да