

Переместить товар по факту на палету с последующим перемещением в ячейку

В «Склад 15» есть возможность перемещения товара из ячеек на транспортную единицу (палета или коробка), а затем помещение товара из транспортной единицы в ячейку. Это подойдет для случая, когда необходимо товар из разных коробов или палет разместить в разные ячейки.

Данная операция производится в соответствии со следующим бизнес-процессом:

- **Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)**

Перемещение товара из одной или нескольких ячеек в другую происходит следующим образом:

1. Кладовщик создает на ТСД новый документ «Перемещение по ячейкам».
2. Далее происходит сканирование ячейки-источника и товара, который в ней находится и подлежит перемещению.
3. После набора товара нужно поместить его на палету. Для этого необходимо отсканировать ШК палеты.
4. Если Вы хотите поместить еще одну партию товара на другую палету, отсканируйте сначала ШК товара, а потом ШК палеты.
5. Далее выбирается ячейка-приемник, в которую перемещается весь набранный товар.

Перемещение по ячейкам

Перед тем, как начать работу с палетами, необходимо **включить** в настройках работы с документами режим «Работа с палетами» для операции «Перемещение по ячейкам».

1. Выполните сбор перемещаемого товара. Для этого войдите в режим сканирования, отсканируйте сначала нужную ячейку-источник, затем нужный товар (порядок действий описан в инструкции **«Переместить товар из одной или нескольких ячеек в другую»**). После сканирования товара Вам будет предложено отсканировать палету:

← Перемещение по ячейкам
Перемещение по ячейкам 25.0...

Текущая ячейка: A-1-1-1
Сканируйте ШК товара или палеты

Строк: 1

4810153024565 - Vitex ДЕНТАВИТ 1 шт
Ополаскиватель для полости рта
"Целебный бальзам" 285 мл
A-1-1-1

← Перемещение по ячейкам
Перемещение по ячейкам 25.0...

Паллета подготовлена
Текущая ячейка: A-1-1-1
Сканируйте ШК товара или палеты


Строк: 1

4810153024565 - Vitex ДЕНТАВИТ 1 шт
Ополаскиватель для полости рта
"Целебный бальзам" 285 мл
A-1-1-1
Палета: 123456789012345678


Проставить ячейку-приемник (06) Проставить ячейку-приемник (06)

оператор оператор

2. В итоге этих действий первый перемещаемый товар находится на палете. Для того, чтобы поместить другой товар на другую палету, необходимо снова отсканировать штрихкод нужного товара, а потом штрихкод палеты.



3. Теперь для перемещения товаров с разных палет необходимо нажать на кнопку «Проставить ячейку-приемник». После нажати на эту кнопку появится окно, где нужно отсканировать палету с перемещаемым товаром.



4. Далее необходимо отсканировать штрихкод ячейки-приемника. На экране появится надпись «Палета перемещена».

← **Перемещение по ячейкам**
Перемещение по ячейкам 26.07.18 09...
Палета перемещена

Сканируйте палету

Строк: 1

2000000000022 - Cosmake PROF	1 шт
FORMULA Парафин мята	
суперэластичный 350 мл	
Палета: 123456789087654321	
A-1-1-1	

оператор 

5. Товар с первой палеты перемещен, теперь то же самое необходимо проделать для второй палеты. Товар со второй палеты перемещается в другую ячейку.

← Перемещение по ячейкам Перемещение по ячейкам 26.07.18 09... Палета для перемещения: 123456789087654321	← Перемещение по ячейкам Перемещение по ячейкам 26.07.18 09... Палета перемещена
Сканируйте ШК ячейки-приемника	Сканируйте палету
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Строк: 1	Строк: 0
2000000000022 - Cosmake PROF	Пусто
1 шт	
FORMULA Парафин мята	
суперэластичный 350 мл	
Палета: 123456789087654321	
A-1-1-1	

оператор  оператор 

6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер Mobile SMARTS (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



7. После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это сделать в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да
