
# Настройки на ТСД в «Скан 3, ТОВАРНЫЙ»

Последние изменения: 2024-03-26


В мобильном приложении продукта «Скан 3, ТОВАРНЫЙ» доступно множество параметров, которые можно изменять для тонкой настройки работы с устройством, с документом, с товаром.

Для этого необходимо открыть главное меню «Скан 3, ТОВАРНЫЙ» и выбрать там пункт «Настройки».




- **Настройки документов** позволяет настроить работу для каждого типа документа в отдельности.
- Видимость операций позволяет скрыть неиспользуемые пункты в главном меню ТСД.
- Восстановить настройки по умолчанию сброс настроек приложения до первоначальных.
- Помощь в окнах позволяет выводить на экран подсказки.
- В главное меню возврат из меню настроек в основное меню ТСД.
- Хочу больше функций краткая информация по продуктам от «Клеверенс» с более широким функционалом.


## Настройки документов



Настройка «EAN-128» позволяет включить/ отключить распознавание формата штрихкода по спецификации GS1.



Настройка «Режим ввода с/н» предназначена для выбора режима ввода серийного номера: единичный или по многу.




Настройки документа «Сбор штрихкодов» предназначены для тонкой настройки работы с документом «Сбор штрихкодов», и подробно описаны в статье.


**Настройки документа** «**Инвентаризация**» предназначены для тонкой настройки работы с документом «**Инвентаризация**», и подробно описаны в статье.

Кнопка «Назад» позволяет вернуться в меню «Настройки».

### Видимость операций


При нажатии на пункт меню «Видимость операций» на экране ТСД появляется список с операциями из главного меню продукта. При нажатии на любую позицию она становится неактивной и исчезает из главного меню «Скана 3». При повторном нажатии позиция вновь становиться активной и появляется в меню.






### Восстановить настройки по-умолчанию

При нажатии на пункт меню «Восстановить настройки по умолчанию» на экране ТСД появляется окно, в котором можно сбросить настройки данного устройства до первоначальных путем нажатия на кнопку «Да».



## Помощь в окнах


Настройка «Помощь в окнах» предназначена для включения/ отключения подсказок в верхней части экрана ТСД (например, какие горячие клавиши могут использоваться в каждой операции).



При нажатии на кнопку «В главное меню» происходит выход из меню настроек в главное меню «Скана 3».

#### Хочу больше функций

При нажатии на кнопку «Хочу больше функций» на экране появляется краткая информация по продуктам от «Клеверенс» с более широким функционалом, чем у «Скана 3», со ссылкой на одноименную статью.



### Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку